



الصواعق المرسلات

في

استخدام المتفجرات

(دورة متقدمة)

جمع وترتيب

الفقير إلى ربه

المعزز بالله

غفر الله له ولوالديه وأهله

ومشايخه والمسلمين



إهداء

إلى الإمارتين الإسلاميتين في أفغانستان والعراق.

إلى قوافل الاستشهاديين الذين باعوا أرواحهم رخيصة لإرضاء لربهم،
ونصرة لدينهم، الذين خرجوا بأنفسهم وأموالهم ولم يرجعوا منها بشيء.

إلى الثابتين على الحق القابضين على الجمر من الأسرى والمشردين
في أصقاع المعمورة.

إلى المجاهدين وقادتهم (فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر).

إلى كل هؤلاء أهدي هذا الكتاب.



بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين، وقائد الجاهدين وآله وصحابه أجمعين... وبعد:

فهذا كتاب في استخدام المتفجرات قمت بجمع فصوله من عدة مراجع ومذكرات، وترتيبها على طريقة برنامج التدريس في معسكر الفاروق أعاده الله في عز وتمكين، إذ يتسم هذا البرنامج بالسهولة، والتأصيل، والتدرج في إيصال المعلومة، وقد حرصت على إكمال الكتاب غير أن تقلب الأحوال حال بيبي وبين هذا المقصود، وقد بقي من فصول هذا الكتاب ثلاثة فصول لم تتم كتابتها بعد، وهي:

- تجهيز الحشوات الكبيرة [السيارات المفخخة].

- التشريك.

- القنابل اليدوية.

ولعل الله أن يطيل في العمر ويسر الأمر فأتم بقية الفصول.

وما رأى القارئ الكريم في هذا الكتاب من صواب فليعلم أنه من الله تعالى وحده، وما كان فيه من خطأ فليعلم أنه من نفسي المقصرة والشيطان والله بريء منه.

وأسأل الله تعالى أن يجزل الأجر والمثوبة لأصحاب المراجع الذين نقلت عنهم جل الكتاب إن لم يكن كله، وأسأله تعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم، وحسنات كل من أعانني على إخراجه من إخواني ورفاق دربي الذين صوروا وطبعوا ونسقوا الكتاب.

وأسأل الله أن يجعلني مخلصاً فيه، وأن يجعله في ميزان حسناتي وحسنات والدي وأهلي ومشايخي وجميع المسلمين، وأسأله أن يرزقنا الهدى والتقوى والعفاف والغنى، وأسأله أن يشبثنا على الحق وأن لا يزيغنا عنه بعد إذ هدانا إليه حتى نلقاه بشهادة يرضى بها عنا ويحط بها سيئاتنا ويرفع بها درجاتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأله بمنه وكرمه أن يعجل بفك أسرانا في بقاع الأرض ويجعلنا سبباً في ذلك، وأسأله أن يصرف عنا الأسماع والأبصار ويوجع بنا الكفار، وأسأله أن يجعل هذا الكتاب غيظاً وكمداً وحسرة على كل كافر ومرتد. وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وكتبه العبد الفقير إلى ربه:

المعتر بالله

غفر الله له ولوالديه وأهله ومشايخه وجميع المسلمين.

ليلة الأحد ٢٥ من ربيع الثاني سنة ١٤٢٨ للهجرة.

قواعد عامة

- ١ . استحضّر النية وأخلص لربك، وتذكر أنك في عمل يرهّب الكفار ويغيض العدى.
- ٢ . إذا كانت عملية التفجير التي تحضر لها كبيرة فتجنب إصابة أحد من المسلمين، مع تأكيدنا أن المجاهدين أحرص الناس على دماء المسلمين رغم أنف الخاذلين المخذلين.
- ٣ . [الخطأ الأول في المتفجرات هو الخطأ الأخير.
- ٤ . المتفجرات لا تحترم الرتب.
- ٥ . تعامل مع المتفجر بحذر دون ارتباك وبثقة دون قهور.
- ٦ . يمنع العمل بمعلومات ناقصة أو إعطائها للغير.
- ٧ . يجب التعامل مع المتفجرات برفق ولين.
- ٨ . يجب التعامل مع المتفجرات في كل مرة كالعامل معها أول مرة.
- ٩ . الاقتصار على أقل عدد ممكن عند العمل بالمتفجرات.
- ١٠ . عدم تعريض المتفجرات للحرارة أو الرطوبة أو الطرق أو الضغط.
- ١١ . لا تتعامل مع أي مادة متفجرة غير معروفة لك سابقا، وإذا تعاملت معها فتعامل بحذر شديد.
- ١٢ . الاحتياط في التعامل مع المتفجرات كالاكتياط في التعامل مع السموم لأنها سامة.
- ١٣ . يمنع إشعال أي شرارة نارية بالقرب من المتفجرات.
- ١٤ . يجب الحذر الشديد والانتباه الزائد للمواد الحساسة.
- ١٥ . يمنع التعامل مع المتفجرات أثناء الشرود الذهني^١.



^١ - منقول من مذكرة - بدون عنوان - على شبكة الإنترنت.



الفصل الأول: مدخل إلى علم المتفجرات

تعريف المتفجرات: هي عبارة عن مركبات أو خلائط كيميائية، قابلة للتحويل من الحالة الصلبة أو السائلة إلى الحالة الغازية، بفعل محرض خارجي، في فترة زمنية قصيرة، منتجة ضغطاً شديداً في جميع الاتجاهات، وهذا الضغط عبارة عن غازات محملة بحرارة عالية يزيد حجمها عن حجم المادة الأصلية بآلاف المرات.

شرح التعريف :

المركبات الكيميائية: هي عبارة عن تفاعل مادتين أو أكثر مكونة مادة جديدة لها خصائص وصفات تختلف عن المواد الأصلية.

الخلائط الكيميائية: هي عبارة عن خلط مادتين أو أكثر مكونة مادة جديدة لها نفس خصائص المواد الأصلية.

قابلة للتحويل: إن أي مادة كيميائية حتى تكون مادة متفجرة لا بد أن تكون قابلة للتحويل اللحظي من الحالة الصلبة أو السائلة إلى الحالة الغازية، ويكون التحويل في جزيئات المادة على شكل تموج وهذا ما يسمى بـ [الموجة الانفجارية]، وهي عبارة عن عملية الانفجار داخل جزيئات المادة بشكل تسلسلي حتى يتم سريان الموجة الانفجارية في جميع أجزاء المادة المتفجرة، ويكون انتقال الموجة الانفجارية بين جزيئات المادة على شكل قذائف مدفعية، فكل جزيء تصله الحرارة يحمل منها طاقة عالية ثم ينطلق كانطلاق قذيفة المدفعية فيصطدم بالجزيء الذي يليه فيتحمل الحرارة ويقوم بنفس عمل الجزيء الذي قبله حتى يتم انتشار موجة الانفجار في جميع أجزاء المادة، وهذا الانتشار اللحظي والسريع للحرارة في جميع جزيئات المادة يؤدي إلى تحولها من مادة صلبة أو سائلة إلى مادة غازية بشكل مفاجئ وسريع [تحول لحظي]، وهذا التحويل ينتج منه صوت قوي يسمى [دوي الانفجار]، وينتج منه صدمة قوية في الوسط المحيط تؤدي لتدميره بسبب كمية الغازات الهائلة الناتجة من هذا التحويل، وهذه الغازات الناتجة من التحويل تسمى بـ [موجة الضغط]، لذا وجب التفريق بين موجة الانفجار وموجة الضغط.

بفعل محرض خارجي: وهو أنواع:

١. محرض ميكانيكي: [وخز - طرق - احتكاك] وهو عبارة عن صواعق القنابل والألغام والقذائف بأنواعها، ومثاله؛ القنبلة اليدوية فعند طرق الإبرة للكبسولة المحتوية على مادة محرصة شديدة الحساسية تتولد شرارة نارية بفعل الطرق [محرص ميكانيكي]، وهذه الشرارة تقوم بتفجير صاعق القنبلة، وهذا الصاعق يقوم بتفجير القنبلة اليدوية بأكملها.

٢. محرض كيميائي: عبارة عن [تفاعل مع حدوث حرارة قوية]^٢. مثاله؛ [كلورات البوتاسيوم مع السكر + قطرات من حامض الكبريتيك المركز _ ماء البطاريات بعد تركيزه_]، ومادة كلورات البوتاسيوم تستخدم في صناعة رؤوس أعواد الثقاب، ولذا فإنه عند عدم توفر كلورات البوتاسيوم بشكل مستقل يمكن استخراجها من رؤوس أعواد الثقاب، إذ أن أعواد الثقاب تحوي على كلورات البوتاسيوم بنسبة ٣٥% من مجمل تكوين رؤوس الأعواد.

ويمكن استخراج كلورات البوتاسيوم من أعواد الثقاب بالطريقة التالية:

أحضّر وعاء كبير وضع به كمية كبيرة من الماء ثم قم بتسخين الماء، بعد ذلك قم بإضافة الأعواد بكميات كبيرة، ثم حركها قليلاً، ستلاحظ أن رؤوس الأعواد بدأت بالذوبان في الماء الساخن.

بعد الذوبان الكلي لرؤوس الأعواد قم بالتخلص من الأعواد الخشبية، ثم استمر في تبخير الماء حتى لا يبقى إلا مادة سائلة ثقيلة. توقف عن التسخين ثم قم بترشيح المادة السائلة الثقيلة لتنقيتها من الشوائب. تخلص من ورق الترشيح وما بها من شوائب، ضع السائل على كيس بلاستيكي كبير ثم قم بتعريضه للشمس حتى يجف تماماً وذلك بعد يومين أو ثلاثة. بعد الجفاف التام قم بطحن المادة طحناً جيداً وبعد الطحن تكون المادة [كلورات البوتاسيوم] جاهزة للاستخدام.

بعض استخدامات كلورات البوتاسيوم:

- إذا كانت الكلورات نقية يكون لونها أبيض، وفي هذه الحالة تستخدم كعبوة ناسفة بعد كبجها، وتستخدم كقنبلة صدمية بعد أن يضاف إليها الكبريت الأصفر وبودرة الألمنيوم، وتستخدم كفتيل بطيء بعد أن يضاف إليها السكر المطحون والمغربل بنسبة [١ كلورات إلى ١ سكر مطحون ومغربل] ثم يعبأ في أنبوب بلاستيكي رقيق جداً، أو يصنع أنبوب رقيق من الورق العادي، ثم توضع قطرات من حمض الكبريتيك المركز [ماء البطارية بعد تركيزه] على طرف الفتيل فيبدأ التفاعل بين الحمض والكلورات [المحرض الكيميائي] ومن ثم تظهر الشرارة النارية، وفائدة السكر مع الكلورات هو التخفيف من حدة اشتعال الكلورات إذا أنها منفردة تشتعل بشكل سريع جداً بمجرد ملامسة الشرارة النارية لها، وكذلك فإن الكلورات النقية يجب مراعاة طحنها بحذر وهدوء ورفق لأنها قد تنفجر أو تشتعل اشتعال سريع بسبب شدة الطحن، وإذا كانت كمية الكلورات النقية المراد طحنها كمية كبيرة فيجب طحنها على كميات قليلة حتى تكتمل الكمية المراد طحنها.

- إذا كانت الكلورات غير نقية [مستخرجة من أعواد الثقاب] فغالباً ما يكون لونها حسب لون أعواد الثقاب، فإذا كان لون الأعواد أحمر يكون لونها أحمر، وتستخدم في هذه الحالة كعبوة ناسفة

إذا كبحت بشكل جيد، وتستخدم كفتيل بطيء بعد طحنها وغربلتها بشكل جيد، ثم توضع في أنبوب بلاستيكي رقيق أو أنبوب ورقي رقيق يصنع من الورق العادي، ثم توضع قطرات من حمض الكبريتك المركز [ماء البطارية بعد تركيزه] على طرف الفتيل فيبدأ التفاعل بين الحمض والكلورات [المحرض الكيميائي] ومن ثم تظهر الشرارة النارية، ولا يضاف في هذا الحالة السكر إلى الكلورات لتخفيف حدة اشتعالها لأن الكلورات في هذه الحالة غير نقية، ولذا فإن اشتعالها لا يكون شديداً.

٣. محرض كهربائي: مثاله؛ سلك التنجستين الموجود داخل المصباح الكهربائي، ويستخدم سلك التنجستين داخل جميع الصواعق الكهربائية، ويكون مغطى بشكل دائم بمادة سريعة الاشتعال لزيادة قوة الشرارة النارية الصادرة عن السلك. ولتنجستن هو عبارة عن معدن ضعيف التوصيل للتيار الكهربائي _ مقاومته للتيار الكهربائي عالية _، وعند مرور التيار الكهربائي في هذا المعدن يحدث احتكاك شديد بين معدن التنجستين والتيار الكهربائي مما يؤدي إلى حرارة تؤدي إلى توهج المعدن، هذا التوهج [محرض كهربائي] يقوم بإشعال المادة سريعة الاشتعال المحاطة بسلك التنجستين، ومن ثم تنتقل الشرارة النارية إلى المادة المتفجرة داخل الصاعق الكهربائي، وهذه الطريقة هي طريقة انفجار الصاعق الكهربائي.

٤. محرض حراري: [شرارة _ لهب] ٣. مثاله؛ الفتيل البطيء الذي يوجد بداخله البارود الأسود، فعند إشعال الفتيل بشرارة نارية تسري هذه الشرارة [محرض حراري] في الفتيل حتى تصل إلى الصاعق الناري فيتم انفجاره مما يؤدي لانفجار الحشوة الرئيسية. **ضغطاً شديداً:** هو عبارة عن غازات بكميات هائلة محملة بالحرارة ناتجة عن الانفجار مسبباً تدميراً شديداً في جميع الاتجاهات، وهذه الغازات تسمى [موجة الضغط].

أنواع الانفجار:

١. انفجار كيميائي [تقليدي]: قد يصل حجم الغازات في هذا النوع من الانفجار من ١٠٠٠٠ إلى ١٥٠٠٠ من حجم المادة الأصلية، ومثاله؛ انفجار مادة TNT.
٢. انفجار ميكانيكي [تقليدي]: هو انفجار ناتج عن ارتفاع درجة ضغط الغازات داخل حيز مغلق. مثاله؛ انفجار قدر الضغط المستخدم لطهي اللحم، فعند انسداد فتحة التهوية تزداد كمية الغازات داخل القدر حتى تصل لمرحلة أن جدار القدر لا يستطيع تحمل هذه الغازات فيتم الانفجار الميكانيكي، ويتحطم جدار القدر وتتطاير شظاياه في جميع الاتجاهات.



مثال آخر؛ البارود عند اشتعاله في الهواء يشتعل ببطء، وفي جوف السبطانة يشتعل بقوة وله وميض، أما إذا كان مكبوحاً - أي في حيز مغلق - فإنه ينفجر.

٣. انفجار ذري [غير تقليدي]: وهو عبارة عن عملية انشطار أو اندماج الذرة في المادة المتفجرة يصاحبها انتشار طاقة حرارية كبيرة وغازات بكميات هائلة، وهذا الانفجار هو الذي يحدث في القنابل النووية والهيدروجينية.





الفصل الثاني: آثار الانفجار

لكل انفجار آثار رئيسية لا بد أن تتوفر فيه وإلا لا يسمى انفجاراً، وآثار ثانوية لا تتوفر إلا حسب الوسط المحيط بالانفجار.

الآثار الرئيسية:

هذه الآثار لا بد أن تصاحب أي انفجار ولا تنفك عنه بحال من الأحوال، وهي عبارة عن أثارين اثنين: [موجة الضغط والحرارة].

الأول: موجة الضغط:

هي عبارة عن انطلاق الغازات من نقطة التماس بالمادة المتفجرة، بزاوية قائمة على شكل خط مستقيم.

وموجة الضغط هي من أهم آثار الانفجار حيث يستفاد منها في تشكيل الحشوة الجوفاء، والحشوات الموجهة بأنواعها.

خصائص موجة الضغط:

١. خاصية الانعكاس: وهي عبارة عن ارتداد موجة الضغط لاصطدامها بمادة صلبة وقوية فعندئذ تنعكس الموجة وتعود إلى الاتجاه الآخر لتزيد الهدف تدميراً، وفائدة هذه الخاصية هي: الاستفادة من أكبر قدر ممكن من موجة الضغط المنطلقة من سطح المادة المتفجرة والمتجهة في جميع الجهات، ومحاولة توظيف أكبر قدر ممكن منها توظيفاً يخدم عملية التفجير. ومثاله؛ لغم أرضي يزرع تحت الأرض وتوضع أسفل منه صفيحة حديدية سميكة _ أي توضع الصفيحة بين اللغم والأرض _ وعند مرور الهدف على اللغم ينفجر فتنتقل الغازات [موجة الضغط] من سطح اللغم العلوي المقابل للهدف فتحدث فيه أثراً تدميري، وأما سطح اللغم السفلي الذي باتجاه الصفيحة الحديدية والأرض فإن الغازات [موجة الضغط] المنطلقة منه تصطدم بالصفيحة الحديدية السميكة، ومن ثم تنعكس هذه الغازات باتجاه الهدف لتزيده تدميراً.

٢. خاصية التدمير: التدمير هو المقصود في كل انفجار، فبسبب قوة دفع الغازات يحدث الأثر التدميري المطلوب.

وقوة التدمير أو ضعفه له عوامل منها: [نوع المادة المتفجرة _ كمية المادة _ قوة الهدف وضعفه _ تماسك المادة _ توجيه المادة _ قوة صق المادة _ الكبح].



٣. خاصية العزل: وهي عبارة عن عزل موجة الضغط عند اصطدامها بساتر لا تستطيع تدميره، فتصبح المنطقة التي خلف الساتر آمنة بالنسبة لموجة الضغط.

لموجة الضغط طوران:

أ. الطور الإيجابي: وهو الأقوى ويحدث بسبب الضغط الناتج عن الانفجار، إذ تقوم موجة الضغط بتفريغ الهواء الجوي من الوسط المحيط بالانفجار.

ب. الطور السلبي: وتقدر قوته بثلاث قوة الطور الإيجابي، وهو ناتج عن ضغط الانفجار وعن الطور الإيجابي، وهو عبارة عن عودة الهواء الجوي إلى مكانه الطبيعي.

ملاحظة:

يمكن وضع كمية من بودرة الألمونيوم أو الدقيق حول المادة المتفجرة بحيث تدفع جزيئات الهواء، وتساعد في تفريغه من الوسط المحيط بالانفجار بشكل أكبر، وذلك لزيادة قوة الطور السلبي وأثره التدميري على المباني والمنشآت، وباستخدام كميات أقل من المتفجرات.

ثانياً : الحرارة:

هي الوميض الناتج لحظة الانفجار، وهو عبارة عن اشتعال جزيئات المادة المتفجرة لحظة الانفجار.

الاشتعال نوعان:

١. اشتعال وميضي:

مثاله؛ البارود الأسود، وجميع أنواع المتفجرات الدافعة، وله مميزات:

أ. اشتعاله تدريجي.

ب. يبقى للمادة المشتعلة أثر بعد انتهاء عملية الاشتعال.

٢. اشتعال لحظي:

وهو ما يسمى بالانفجار. مثاله؛ انفجار مادة TNT وجميع أنواع المتفجرات القاصمة، وله

مميزات:

أ. اشتعاله سريع ومفاجئ.

ب. لا يبقى للمادة المشتعلة أثر بعد انتهاء عملية الاشتعال [الانفجار]، ولا يبقى أثر للمادة

المتفجرة إلا عند حدوث خلل في عملية التفجير، أو رطوبة في أجزاء المادة المتفجرة.

الآثار الثانوية:

هذه الآثار تتوفر في الانفجار حسب نوع الوسط المحيط بالمادة المتفجرة لحظة الانفجار، فإذا توفر

الوسط المحيط المناسب توفرت هذه الآثار، وهي كالتالي:



١. الانعكاس: يحدث هذا الأثر في حالة توفر ساتر قوي لا يتدمر بفعل موجة الضغط.
٢. الاحتراق: يحدث هذا الأثر في حالة توفر وسط محيط قابل للاشتعال كحدوث الانفجار في محطة وقود.
٣. التشظي: يحدث هذا الأثر في حالة توفر وسط محيط قابل للتشظي كالقنبلة اليدوية.





الفصل الثالث: تصنيف المتفجرات

ينقسم تصنيف المتفجرات إلى أربعة أقسام وهي كالتالي:

القسم الأول: تصنيف المتفجرات حسب طبيعتها:

وتنقسم إلى أربعة أقسام هي كالتالي:

١. صلبة: مثاله؛ [TNT - RDX - تترایل].
٢. عجينية: مثاله؛ [C4 - C3 - ديناميت - بلاستيك أسود - بلاستيك أخضر].
٣. سائلة: مثاله؛ [نتروجلوسرين - نتروبترين - نتروجلوكول - استروليت].
٤. غازية: مثاله؛ [غاز الميثان - غاز الأكسجين].

القسم الثاني: تصنيف المتفجرات حسب استخدامها:

ينقسم إلى أربعة أقسام هي كالتالي:

أولاً: المحرضات:


المادة المحرّضة [البادئ] هي المادة الوحيدة القادرة على استقبال الشرارة النارية [حرارة] أو الحركة الميكانيكية [طرق _ وخز _ احتكاك] وتحويلها إلى موجة انفجارية تتخلل أجزاء المادة المحرّضة ومن ثم تنتقل إلى أجزاء الحشوة الرئيسية، والسبب في حساسية المحرضات الشديدة والمفرطة من أي شرارة نارية [حرارة] أو حركة ميكانيكية [طرق _ وخز _ احتكاك] كون استقرارها الكيميائي ضعيف، إذ أن ترابط جزيئات المادة المحرّضة فيما بينها ترابط ضعيف وكذلك فإنه متطاوّل مما يجعل المادة المحرّضة متحفزة للانفجار بشكل دائم وكذلك إن بعض المحرضات بها معدن ثقيل مما يجعلها متحفزة للانفجار أكثر، ويكمن السر في كون الشرارة النارية [حرارة] والحركة الميكانيكية [طرق _ وخز _ احتكاك] تؤثر في المحرضات كونها ذات استقرار كيميائي ضعيف، [وبنية جزيئية غير مستقرة والسبب في ذلك هو أن جزيئات هذه البوادي جزيئات خطية متطاولة جداً].

يضاف إلى هذا احتواؤها على معادن ثقيلة يعمل فيها كعمل ثقل إضافي غير عادي موضوع في

عمود خشبي ذي فتحة كبيرة كما يتضح من صيغ البوادي التالية:




فلمينات الزئبق




وكذلك أزيد الرصاص



وكذلك الأمر بالنسبة لجزيء التتراسين وان كان خاليا من أي معدن ثقيل إلا انه عبارة عن سلسلة طويلة.



أما أزيد الصوديوم ذو الجزيء القصير الذي لا يحتوي على معدن ثقيل كالرصاص أو الفضة أو الزئبق فليس حتى بمتفجر.



أهمية المعدن الثقيل:

قلنا من قبل أن وجود المعدن الثقيل يساهم في عدم الاستقرار الجزيئي وكأنه ثقل إضافي، لكن ليس هذا هو الدور الرئيسي فإنه يقوم أيضا بنقل الانفجار إلى المتفجرات الأخرى أي يسبب طرقا أو موجة صدم ترفع الطبقة المجاورة له إلى درجة حرارة أعلى من درجة حرارة بدء الانفجار للمادة _ الحشوة الرئيسية _ وذلك بأن يمتص هذا المعدن جميع الطاقة الحرارية الناجمة عن انفجار المادة المحرصة مما يجعل الطاقة الحركية كبيرة تتحول معها الجزيئات إلى قذائف حقيقية تصدم المتفجر المراد البدء في تفجيره مسخنة إياه في الأماكن المصدومة إلى ما فوق درجة بدء الانفجار، وقد وجد في تجارب المتفجرات البادئة التي أجريت على صفيحة من الرصاص أخاديد شقتها في الصفيحة ذرات المعدن الثقيل في طوابير نصف قطرية مما أعطى المتفجرات البادئة اسم الجارحات^٤.

أبرز ما يميز المادة المحرصة:

١. شديدة الحساسية للمؤثرات الخارجية [حرارة _ طرق _ وخز _ احتكاك].
٢. قوتها التدميرية ضعيفة.
٣. تستخدم في صناعة الصواعق فقط لتحريض المتفجرات القاصمة الأخرى.

أشهر أمثلة المحرصات:

١. فلمينات الزئبق:



^٤ - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف من ص ٥٣ إلى ص ٥٥.



[تعد الفلمينات أول المحرصات اكتشافاً، إذ تم اكتشافها بشكل عفوي في عام ١٧٩٩م، وتعتبر من أشهر المحرصات عالمياً، وقد بقيت فلمينات الزئبق حتى عام ١٩١١م المحرض _ البادئ _ الوحيد المعروف والمستخدم لأغراض صناعية وعسكرية].^٥

[الخواص الطبيعية:

بلورات ثمانية الشكل لها عدة ألوان أبيض وبني فاتح ورمادي وأنقاها الرمادي كل حسب طريقة التحضير وكمية الشوائب الموجودة في المواد المحضرة . كثافتها 4.42 جم/سم^٣، وهي حساسة للصدم والوخز والحرارة والكهرباء وهي تتأثر بالرطوبة فتتخفف قدرتها على الانفجار فعند نسبة رطوبة ١٥% من حجمها تشتعل ولا تنفجر، وعند نسبة ٣٠% لا تشتعل ولا تنفجر، ويضاف إليها الماء لتقليل أخطار تداولها وخزنها وإذا ضغطت الفلمينات ضغطاً شديداً أصبحت غير حساسة كما هو الحال في جميع المتفجرات.

الذائبة:

عديمة الذوبان في الماء البارد وتذوب بعض الشيء في الماء المغلي (٨ جم/١٠٠ مل)، وتذوب الفلمينات في الأسيتون المشبع بالأمونيا أو في الإيثانول مخلوطاً مع الأمونيا وبالتخفيف بالماء أو إضافة حامض تترسب الفلمينات نقية.

سرعة الانفجار:

تتراوح سرعة الانفجار للفلمينات بين ٤٣٠٠ - ٤٥٠٠ م/ث. وعند عمل خليط من الفلمينات مع كلورات البوتاسيوم بنسبه ١٥ : ٨٥ وكثافة ٣.١٦ جم/سم^٣ فإن هذا الخليط ينفجر بمعدل سرعة انفجار ٤٠٩٠ م/ث.

درجة بدء الانفجار:

وهي جافة تساوي من ١٧٠° - ١٨٠°م، وهي تنفجر مدوية عندما تمس جسماً متقدماً. أو تعاني طرقات أو احتكاكا والبلورات الضخمة أكثر حساسية من الدقيقة.

السمية:

الفلمينات سامة مثل جميع أملاح الزئبق.

تأثير المعادن:

^٥ - موسعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية ص ١٧٩.



لا تتفاعل مع معدن النحاس الجاف لذلك تصنع صواعقها منه، بينما تتفاعل مع معدن الألمنيوم لتكون مركب فلمينات الألمنيوم الغير قابل للانفجار (Al_2O_3)، وتتفاعل أيضا مع كلورات البوتاسيوم معطية أكسيد الزئبق مع مركب عالي الحساسية للانفجار.

وعندما تكون الفلمينات رطبة فإنها تتفكك ببطء عند تماسها للمعادن المؤكسدة وخاصة للنحاس الرطب، إذ يحل النحاس محل الزئبق مشكلاً فلمينات النحاس الأقل حساسية بكثير تجاه الصدم وهذا يشرح سبب عطل كثير من القذائف الرطبة والقديمة.


الثبات الكيميائي:

تعتبر الفلمينات من المواد الثابتة القوية حيث من الممكن أن تخزن في درجة حرارة من $50^{\circ} - 60^{\circ} \text{م}$ لمدة ستة أشهر في جو خال من الرطوبة وتفقد خلال هذه المادة ٣٦% من وزنها فقط. تأثير الضوء:

فلمينات الزئبق حساسة لضوء الشمس والبلورات البيضاء أكثر حساسية من الرمادية، وعند التعرض لضوء الشمس لمدة ٣٢٠ ساعة تتصاعد منها كمية من الغازات (تتصاعد من الفلمينات البيضاء غازات أكثر من الفلمينات الرمادية)، ومن الممكن ان تسبب هذه الأشعة حدوث انفجار للفلمينات إذا سقطت عليها بشدة.

استخدام الفلمينات:

تستخدم في صناعة الصواعق، والكبسولات لمختلف أنواع الذخائر^٦.
٢. أزيد الرصاص:]



الخواص الطبيعية:

بلورات أزيد الرصاص بيضاء اللون، لا تتأثر بالرطوبة، أقل حساسية من الفلمينات لكنها أقدر على الصعق، وعند وضع أحجار رملية مع الأزيد تكون حساسيته للصدم أكبر من الفلمينات، والجزيئات الكبيرة أكثر حساسية، وهي تعد من أهم المواد المتفجرة الأولية، وكثافته ٤.٨ جم/سم^٣، تصنع صواعقه من الألمنيوم أو الزنك لأنه لا يتفاعل معهما، ولا تصنع صواعقه من النحاس لأنه يتفاعل بشدة مع النحاس الرطب مكوناً أزيد النحاس الخطير جداً والشديد الحساسية.

سرعته الانفجارية: ٥٣٠٠ م/ث وهي السرعة القصوى.

^٦ - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف من ص ٦١ إلى ص ٦٤.

درجة بدء انفجاره: ٢٤٥ م.

الذائبية:

عديم الذوبان في الماء البارد، ويزوب في الماء المغلي بنسبة بسيطة ٠.٥ جم/لتر، وليس شرهاً في امتصاص الرطوبة، وليس جذاباً للماء إذ أنه يشتعل مدوياً حتى لو احتوى على ٥٠% من الماء غير أنه يصبح أقل حساسية، ويزوب في الأسيتون.

تأثره بالضوء وبأشعة الشمس:

يتأثر أزيد الرصاص بالضوء فيترسب الرصاص على بلوراته فيتغير لونها من الأبيض إلى الرمادي الذي يختلف شدته باختلاف مدة تعرضه للضوء ومدى شدته، وإذا تعرض الأزيد إلى أشعة الشمس أو أشعة الضوء ما فوق البنفسجي تعرضاً طويلاً جداً فإن ذلك يؤدي إلى انفجاره^٧.
تخزينه:

يخزن تحت الماء بعيداً عن الضوء في وعاء مظلم من الألمنيوم أو الزنك أو الزجاج.

٣. أزيد الفضة:

الخواص الطبيعية:

بلوراته بيضاء اللون، له نفس خصائص أزيد الرصاص إلا أنه أقل حساسية منه، وله قابلية في امتصاص الرطوبة لكن ليس إلى الحد الذي يفقده القدرة على الصق.
تأثير الضوء:


يؤثر عليه الضوء بنفس الطريقة التي يؤثر بها على أزيد الرصاص.

٤. أزيد النحاس:

أزيد النحاس من أكثر الحرضات خطورةً ومن أشدها حساسية فبمجرد جفافه بعد تصنيعه يكون قابلاً للانفجار بأقل مؤثر خارجي من اهتزاز أو احتكاك أو طرق بسيط، ولذا فإن كثيراً من أساتذة تصنيع المتفجرات لا يدرسونه إلا نظرياً، ولا يقومون بتصنيعه عملياً، ولا ينصحون بتصنيعه خاصة للمبتدئين، لأن الخطأ الأول هو الخطأ الأخير. ولا بأس بتصنيعه من قبل المختصين. وغالباً ما يستخدم في الرسائل الملوغمة.

٥. بروكسيد الأسيتون:]

^٧ - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف من ص ٦٨ إلى ص ٦٩.



لاحظ أن جزئ بروكسيد الأسيتون خطي متطاول ومتوتر.

الخواص الطبيعية:

بلورات بيضاء اللون، تنفجر بالاحتكاك والصدم والحرارة وبحامض الكبريتيك.

سرعة الانفجارية:

عندما تكون كثافة البلورات الناتجة ٠.٩٢ جم/سم^٣ تكون سرعتها الانفجارية ٣٧٥٠ م/ث،

وعند ما تكون كثافة البلورات الناتجة ١.١٨ جم/سم^٣ (يرجع ذلك إلى تركيز المواد الداخلة في

التصنيع) تكون السرعة الانفجارية ٥٢٠٠ م/ث.

درجة بدء الانفجار: ٦٨°م.

التخزين:

من الأفضل تخزينه في علب محكمة الإغلاق تحت الماء نظراً لحساسيته خاصة في الأجواء الحارة،

ونظراً لسرعة تطايره فقد وجد أن وزنه يفقد النصف بعد مرور ثلاثة أشهر من تعرضه للهواء


الجوي وهذا يعد من أهم عيوبه.

استخدامه:

يمكن استخدامه كمحرض في الصواعق نظراً لسهولة الحصول على المواد الأولية اللازمة لتصنيعه،

ولرخص ثمنها^٨.

٦. بروكسيد الهكسامين:]



الخواص الطبيعية:

بلورات بيضاء، كثافتها ٢.٥٧ جم/سم^٣، لا تذوب في الماء ولا في معظم المذيبات العضوية، وهو

يتطاير في درجة حرارة أعلى من درجة حرارة الغرفة وبهذا يمتاز على بروكسيد الأسيتون، كما أنه

يبدأ التحلل في درجة ٧٥°م ويفقد مجموعة مثيل أمين (CH₃ NH₂).

بعض الخواص الانفجارية:

^٨ - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين من ص٤٤ إلى ص٧٥.



عند إلقائه على سطح درجة حرارة ٢٠٠ م ينفجر مباشرة وهو متفجر قوي سرعة انفجاره ٤٥١٠ م/ث عند كثافته ٠.٨٨ غم، وهو أقل حساسية للصدم من الفلمينات إلا أنه اشد قوة منها^٩.

ثانياً: المتفجرات القاصمة:

المواد القاصمة هي مواد متفجرة أكثر قوة، وأقل حساسية لكثير للمؤثرات الخارجية من المواد المحرصة، وتتم إثارتها عادة بانفجار المواد المحرصة، وتتميز بالتالي:

١. منها ما هو ضعيف الحساسية للمؤثرات الخارجية [للحرارة والطرق والوخز والاحتكاك] كالمنشطات، ومنها ما هو عديم الحساسية كـ [TNT].

٢. قوتها التدميرية كبيرة.

٣. تستخدم كحشوة أساسية.

تنقسم المتفجرات القاصمة إلى ثلاثة أقسام:

أ. متفجرات شديدة الفاعلية [المنشطات]:

تعتبر المتفجرات شديدة الفاعلية من أقوى المتفجرات التقليدية من حيث التدمير، وتستخدم كحشوة أساسية للتدمير، وتستخدم كذلك في الصواعق مع المحرصات، فعند وصول الشرارة النارية إلى المحرض تتحول هذه الشرارة إلى موجة انفجارية تتخلل جزيئاته، ومن ثم تنتقل الموجة إلى المنشطات فتزداد قوة حتى تكون قادرة على تفجير المتفجرات المتوسطة والمنخفضة الفاعلية، ولذا فإن كثيراً من صواعق قذائف المدافع عبارة عن صواعق مركبة من طبقتين علوية [محرص]، وسفلية [منشط] وذلك ليتمكن الصاعق من نقل الموجة الانفجارية بكل قوة واقتدار إلى الحشوة الأساسية في القذيفة.

وتتميز المنشطات بأنها أقل حساسية للمؤثرات الخارجية [حرارة _ طرق _ وخز _ احتكاك] من المحرصات، وكذلك فإن قوة المنشطات التدميرية أكبر بكثير من المتفجرات المحرصة.

وتتميز المنشطات عن غيرها من المتفجرات القاصمة الأخرى _ متوسطة ومنخفضة الفاعلية _ بأنها أكثر حساسية للمؤثرات الخارجية، وأكبر قوة تدميرية. ولأن المتفجرات المتوسطة والمنخفضة الفاعلية بليدة وليست حساسة للمؤثرات الخارجية فإن المتفجرات المحرصة قد لا يكون باستطاعتها تفجير وإثارة المتفجرات المتوسطة والمنخفضة الفاعلية، لذا يضاف عامل وسيط من المتفجرات شديدة الفاعلية لتقوية الموجة الانفجارية حتى تكون قادرة على الانتقال من المحرض إلى المتفجر



المتوسط أو المنخفض الفاعلية عبر هذا الوسيط، وهذا هو السبب في تسمية هذا النوع من المتفجرات بـ[المنشطات].

أشهر أمثلة المتفجرات شديدة الفاعلية [المنشطات]:

١. البيتان BTEN [الكورتكس]:

[مادة البيتان أول المصنوعات ١٨٩٤م، وقد اكتشفها الألمان بطريقة البحث العلمي الكيميائي، وبقيت مادة البيتان رهن التجارب المخبرية حتى الحرب العالمية الثانية، وعندها كانت تستخدم كذخيرة حية حربية للقنابل والصواريخ وغيرها، ولقد كانت تنتج ألمانيا ما يقارب ١٤٤٠ طن من هذه المادة في الشهر الواحد.

الخواص الطبيعية:

البيتان _ الكورتكس _ مادة بيضاء اللون، بلورية الملمس مثل البودرة في حالتها النقية. ينصهر عند درجة حرارة ١٤١°م^{١٠}.

سرعته الانفجارية: ٨٠٠٠ إلى ٨٤٠٠ م/ث.

استخداماته: يستخدم في الصواعق كمنشط، وفي صناعة الفتائل المتفجرة [فتائل الكورتكس]، ويستخدم كحشوة أساسية _ قاصمة _ للتدمير.

قاعدة: معامل قوة البيتان [الكورتكس] التأثيرية ١.٧ من قوة TNT.

ملاحظة هامة: معامل القوة التأثيرية ومعامل القوة التدميرية ومعامل القوة التفجيرية ومعامل القوة التخريبية كلها مترادفات تستخدم لنفس المقصد وهو قياس قوة أي مادة متفجرة مقارنة بقوة مادة TNT، إذ أن قوة TNT تعتبر مقياس ومعياري لقوة المتفجرات الأخرى، ويرمز لقوة TNT التأثيرية _ التفجيرية _ بـ[١].

٢. RDX:

[الخواص الطبيعية:

بلورات إبرية بيضاء اللون لها لمعان. درجة انصهارها من ٢٠٢° - ٢٠٧°م. قوة ثبات RDX عالية مما جعلته من أفضل المنشطات.

درجة بدء الانفجار: قريبة من ٢٩٩°م.

سرعته الانفجارية: ٨٣٨٠ م/ث.

الذائبية:

^{١٠} - موسوعة الجهاد الأفغاني بتصرف ص ٢١٢.



عديم الذوبان في الماء والكحول، ويزدوب بسرعة في البترين الساخن، ويزدوب ببطء في حمض الكبريتيك المركز البارد ويتركه يتحلل بعد فترة من الوقت. تأثير الضوء:

لا يؤثر الضوء عليه لكن الأشعة فوق البنفسجية قد تغير من لونه فقط من اللون الأبيض الى اللون الأصفر الباهت. درجة السمية:

وجد أن سميته محدودة نظراً لصعوبة ذوبانه في الدم لكن استنشاق الغبار الناتج عنه ضار جداً وقد يسبب صدمة دموية تسبب توقف التنفس والدورة الدموية، وقد ينتج عنها وباء درني، والجرعة القاتلة منه ٢٠ غم/كغم^{١١}.

استخداماته: يستخدم كمنشط في الصواعق، ويستخدم كحشوة أساسية للتدمير.

قاعدة: معامل قوة RDX التأثيرية ١.٧ من قوة TNT، وله نفس قوة PETN _ الكورتكس _ التفجيرية.

٣. حمض البكريك:

[الخواص الطبيعية:

هو عبارة عن بلورات صفراء اللون فاتحة، عديمة الذوبان في الماء البارد وتزداد الذائبية كلما زادت درجة الحرارة وتذوب كذلك في حمضي الكبريتيك والنتريك المركزان ويزدوب كذلك في المذيبات العضوية وأكثرها إذابة له الأسيتون ثم الكحول الإيثيلي ثم الكحول المشيلي. درجة انصهار بلوراته: ١٢٠ - ١٢٢.٥ م.

سرعته الانفجارية: ٧٦٥٠ م/ث.

درجة بدء الانفجار: عند نقائه ٣٠٠ - ٣١٠ م وعند إضافة الكبريت تنخفض درجة انفجاره (يصبح أشد حساسية).

تأثير الضوء وأشعة الشمس عليه:

إذا تعرض للضوء أو أشعة الشمس لمدة عدة شهور لا يحدث له تغيير.

الحساسية:

أعلى حساسية للصدم والاحتكاك والحرارة والانشطار من الترايل، وينفجر بتأثير طلقة نارية. درجة السمية:

^{١١} - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف من ص ١٨١ إلى ص ١٨٢.



يعتبر من المواد السامة شديدة السمية وطعمه مر جداً لذلك يسمى أحياناً بحمض المر، والجرعة القاتلة عن طريق الفم منه ٠,٤ جم، وعند لمسه أو استنشاق الأبخرة المتصاعدة منه عند تحضيره بكمية كبيرة تحدث تلك الأعراض اصفرار الجلد والأسنان مع ارتخاء العضلات وفقدان السيطرة على الاتزان مع الآم في الرأس وارتفاع في درجة الحرارة، لذلك يجب الاحتياط عند تحضيره أو التعامل معه مثل لبس الملابس الواقية والقفازات وغسل الأيدي والوجه والمضمضة قبل الأكل جيداً.

استخداماته الطبية:

يستخدم بتركيز ٠.٤% في صناعة دواء ضد حمى التيفود ويدخل في صناعة المراهم الجلدية المضادة للحروق^{١٢}.

استخداماته العسكرية: يستخدم كمنشط في الصواعق، ويستخدم كحشوة أساسية للتدمير، وغالباً ما يستخدمه الفرنسيون كحشوة أساسية في بعض القذائف.

قاعدة: معامل قوة حمض البكريك التأثيرية ١,٦ من قوة TNT، وهو أقل قوة وحساسية من البيتان و RDX، وأكثر قوة وحساسية من التترايل.

٤. التترايل:

[الخواص الطبيعية:

هو عبارة عن بلورات برتقالية اللون، درجة الانصهار ١٢٩.٥°م، وكثافتها ١.٧ غم/سم^٣، وتحلل البلورات في درجة ١٣٨°م.

سرعته الانفجارية: ٧٢١٠ - ٧٧٠٠ م/ث.

درجة بدء الانفجار: ١٧٠°م.

الذائبية:

عديم الذوبان في الماء، ويذوب في الأحماض المركزة وفي الأستون والبتزين الساخنان ويعود بالتبريد نقياً، أما بالنسبة للأحماض فيعود مرة أخرى بإضافة الماء.

الثبات الكيميائي والحراري:

لا يتحلل في درجة حرارة الغرفة ولمدة عدة سنوات، ولا يتفاعل مع المعادن.

درجة السمية:

^{١٢} - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف من ص ١٧٣ إلى ص ١٧٤.



يعتبر من المواد السامة وكذلك أبخرته، وهو سام إذا حقن في مجرى الدم أو أخذ عن طريق الفم ، والجرعة القاتلة منه ٢ جم^{١٣}.

استخداماته: يستخدم كمنشط في الصواعق، ويستخدم كحشوه أساسية للتدمير، ويستخدم كحشوة أساسية لقذائف مدفع النارجاك، وفي بعض الألغام الإيطالية المضادة للدبابات والمضادة للأفراد.

قاعدة: معامل قوة التترايل التأثيرية ١.٥ من قوة TNT.

ب. متفجرات متوسطة الفاعلية:

هذا النوع هو الأكثر شيوعاً واستخداماً في الحشوات الأساسية لجميع عمليات التدمير، ومن أبرز ما يميز هذا النوع من المتفجرات:

١. أنها عديمة الحساسية للمؤثرات الخارجية.

٢. لا تستخدم في الصواعق، وتستخدم كحشوة أساسية للتدمير.

٣. قوتها التدميرية كبيرة، إلا أنها أقل من قوة المتفجرات شديدة الفاعلية.

أشهر أمثلة المتفجرات متوسطة الفاعلية:

١. ثلاثي نيترو التولوين [TNT]:

TNT هو اختصار لكلمة ثلاثي نيترو التولوين، صلب القوام، عديم الحساسية للحرارة والطرق والوخز والاحتكاك، لا يتفاعل مع المعادن، وهو آمن جداً للتداول والنقل والتخزين، ولا يتأثر بالرطوبة، ويمكن استخدامه تحت الماء، وينفجر حتى لو كانت نسبة الرطوبة ٥٠% إلا أن فاعليته تقل، يمكن صهره وقولبته في أي وعاء وبأي شكل. كل هذه المميزات جعلت TNT أكثر المتفجرات العسكرية شيوعاً واستخداماً، وأشهرها على مستوى العالم، حتى أصبح TNT وحدة قياس لجميع المتفجرات.

[الخواص الطبيعية:

يرمز له $C_6H_5CH_2NO_2$ ، بلوراته بيضاء اللون في الحالة النقية وذات لون أبيض مصفر في الناتج التجاري، ينصهر النقي منه عند درجة حرارة ٨١°م أما إذا احتوى على شوائب فإنه ينصهر على درجة حرارة أقل قد تصل إلى ٧١°م.

سرعته الانفجارية: ٦٦٠٠ - ٧٠٠٠ م/ث.

درجة بدء الانفجار: من ٣٠٠ - ٣١٠°م.

^{١٣} - المصدر السابق بتصرف من ص ١٧٨ إلى ص ١٧٩.



تفاعل TNT مع المعادن:

لا يتفاعل مع المعادن لذلك يعتبر المتفجر المثالي للشحنة الأساسية في الذخائر والمتفجرات في جميع انحاء العالم.

الذائبية:

عديم الذوبان في الماء ولا يتحلل بسهولة، وهو يذوب في كل من حمضي الكبريتيك والنيتريك المركزين وكذلك يذوب في المذيبات العضوية ومنها الأستون والبتزين والتلوين وأكثرها إذابة له هو الأستون، وعند إضافة الماء على TNT الذائب في أي منهم تعود بلوراته للظهور من جديد.

قابلية TNT لامتصاص الرطوبة من الجو:

لا يمتص إلا حوالي ٠.٥% من وزنه من الرطوبة.

عيوب TNT:

بما أن TNT له مميزات كثيرة تجعله من أفضل المتفجرات القاصمة على مستوى العالم، إلا أن له عيباً وهو أنه عند تخزينه في أماكن حارة أو عند تعرضه لأشعة الشمس لفترة طويلة يبدأ في رشح مادة زيتية، ويبدأ لونه بالتغير تدريجياً حتى يصل إلى اللون البني القاتم، وفي هذه الحالة يجب التخلص من TNT إذ أنه يصبح حساساً وخطيراً وقد ينفجر بالاحتكاك أو الارتجاج، وكذلك فإن تغير لون TNT بسبب تعرضه للضوء أو أشعة الشمس ولو لم تظهر المادة الزيتية عليه فإن هذا التغير في اللون يضعف من قوته، ولذا فإن نوافذ مصانع ومخازن TNT عادة ما تكون مظلمة. كما أنه عند حرقه بكميات كبيرة يمكن أن يتحول هذا الاحتراق إلى انفجار.

سميته مادة TNT:

TNT مادة سامة مرة الطعم يجب تجنب استنشاق غبارها أو ملامستها، وهو عادة ما يصيب العاملين في إنتاجه بصفة مستمرة وبكميات كبيرة بالإسهال وضيق النفس، وعندما تمتص سميته عن طريق الجلد يصيبه بالاصفرار وربما تسبب في مرض الأنيميا واضطراب المعدة وعسر الهضم، وعند بداية العلاج يمنع المريض من ملامسة مادة TNT والراحة التامة لمدة يومين وإعطائه وجبات خاصة مثل الفواكه والحليب واللحوم وغيرها^{١٤}.

استخداماته: استخداماته واسعة جداً إذ يستخدم في أغلب عمليات التفجير العسكري، وفي السيارات المفخخة، ويستخدم في أغلب القنابل اليدوية والألغام وقذائف المدفعية والصواريخ كحشوة أساسية.

^{١٤} - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف من ص ١٨٥ إلى ص ١٨٦.



قاعدة: تعتبر قوة TNT التأثيرية _ قوته التدميرية _ الوحدة لقياس قوة المتفجرات الأخرى، ويرمز لها بالرقم [١].

قوالب TNT:

له ثلاثة أنواع من القوالب:


١. قالب بزنة ٤٠٠ جم: أبعاده [٥سم × ٥سم × ١٠سم].



٢. قالب بزنة ٢٠٠ جم: أبعاده [٢,٥سم × ٥سم × ١٠سم].



٣. قالب أسطوانى بزنة ٧٥ جم: أبعاده [٢,٥سم × ٧سم].



ملاحظة: الأشكال المعروض لقوالب TNT أشكال روسية وشرقية الصنع، وهناك قوالب أمريكية وغربية مصنوعة بأشكال وأبعاد مختلفة عن الصناعة الروسية والشرقية. أنظر الشكل التالي:



٢. C4:

هو عبارة عن عجينة بيضاء اللون أشبه بالقطن، [تدخل في صناعته مادة **RDX** بنسبة ٩١% و ٩% مواد أخرى منها زيت معدني، ويبقى على حالته العجينية في درجات الحرارة العالية، وهو عديم الحساسية للمؤثرات الخارجية كالـ **TNT**، وعند غمره بالماء لا يتفتت ولا يتآكل، ولا يتأثر بالرطوبة، ويمكن استخدامه تحت الماء، ولا يتفاعل مع المعادن، وهو جيد التخزين] ^{١٥}، وعند سوء التخزين فإن **C4** يفقد تماسكه ويلتصق في اليد عند استخدامه إلا أنه يبقى فعالاً عند عملية التفجير، ويتميز **C4** بمرونة تشكيله، ويأتي على شكل قوالب اسطوانية كأصابع الديناميت وكذلك على شكل مكعب، وقوة تدميره أقوى من **TNT**، ويستخدم في الحشوات الجوفاء وفي أعمال النسف والتخريب المدنية والعسكرية.

قاعدة: معامل قوة **C4** التأثيرية ١,٣٤ من قوة **TNT**.

٣. C3:

هو عبارة عن عجينة صفراء اللون مائلة للبيّني وتدخل مادة **RDX** في صناعته بنسبة ٧٠% تقريباً ٣٠% مواد أخرى منها زيت معدني، وهو جيد التخزين، وعند سوء التخزين فإن **C3** يفقد تماسكه ويتفكك عند استخدامه إلا أنه يبقى فعالاً عند عملية التفجير، [لا يتفاعل مع المعادن، ولا يتأثر بالرطوبة، ويمكن استخدامه تحت الماء، وهو أقل قوة تفجيرية من **C4** لكنه أقوى من **TNT**] ^{١٦}.


^{١٥} - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف ص ١٨٤.

^{١٦} - المصدر السابق بتصرف ص ١٨٤.

قاعدة: معامل قوة C3 التأثيرية ١.٣ من قوة TNT.

قوالب C3:

قالب مكعب زنة ١ كغم أبعاده [١٤ × ٧ × ٧ سم].



٤. الديناميت :

[يعتبر ألفرد نوبل العالم السويدي (١٨٣٣ - ١٨٩٦) أول المكتشفين لمتفجر النيتروجلسرين، ولأن النيتروجلسرين متفجر قوي ولا يمكن الاستغناء عنه وفي نفس الوقت متفجر حساس لا يمكن استخدامه وتخزينه بأمان، قام باكتشاف الديناميت الذي هو عبارة عن نيتروجلسرين مع مواد خاملة تقلل من حساسيته]^{١٧}. وستعرض بداية _ ياذن الله تعالى _ نبذة مختصرة عن النيتروجلسرين: [خواص النيتروجلسرين:

^{١٧} - موسعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف ص ٢٤.



سائل زيتي أبيض أو مصفر أو بني فاتح وهذه الألوان تعتمد على نقاء المواد الداخلة في تحضيره، وهو يكون عديم اللون شفافاً عندما يكون نقياً.

الذائبية:

غير قابل للذوبان في الماء ويزدوب قليلاً عند زيادة درجة الحرارة، وهو قابل للذوبان في معظم المذيبات العضوية مثل الكحول الإيثيلي، وحمض الخليك، والفينول وغيرها، ويطرسب مرة أخرى بإضافة الماء، وهو يذوب كذلك في زيت الزيتون وزيت بذرة الخروع وفي حمض الكبريتيك والنتريك، والنتروجلسرين نفسه مذيب قوي إذ تتم فيه إذابة النتروسليولوز من أجل صناعة اللوقود اللادخاني.

ثباته الكيميائي: يعتبر من أثبت السوائل المتفجرة.

معدل سرعته الانفجارية:

تبلغ سرعته الانفجارية إذا ما بدأ بشكل ملائم حوالي ٨٠٠٠ - ٩٢٩٢ م/ث لتعطى انفجاراً مدوياً من المرتبة الأولى، وتزيد سرعته عن ١٠٠٠ م/ث عندما تكون المبادأة ضعيفة.

الحساسية للصدم:

يمكن تفجيره بصدمة من طلقة كلاشنكوف، وعند وضع نقطة منه على ورقة ترشيح ثم وضع تلك الورقة على حديدية مناسبة وتطرق عليها بقوة بمطرقة حديدية ينفجر، وقد وجد أن النتروجلسرين المتجمد أقل خطراً وحساسية للانفجار بالصدم من النتروجلسرين السائل.

الحساسية للانشطار:

عند احتكاكه على قطعة من الخزف الخشن بقوة يحدث الانفجار.

الحساسية للهب :

من الصعوبة حرقه، وعند احتراقه يحترق بلهب أخضر باهت.

السمية:

يعتبر النتروجلسرين من السموم عالية الكفاءة فهو يؤثر على الأوعية الدموية، ويخفض ضغط الدم، ويحدث التسمم أيضاً عن طريق استنشاق بخاره.

عودة مرة أخرى إلى الديناميت:

توجد ثلاثة أنواع من الديناميت حسب وقت اكتشاف كل منها فأول هذه الأنواع اكتشافاً الديناميت ذو الأساس العاطل، والثاني هو الديناميت العادي ذو الأساس الفعال، والثالث _ وهو الأفضل وهو المستعمل حالياً _ الديناميت ذو الأساس المتفجر.

١. الديناميت ذو الأساس العاقل:

يتكون من النيتروجلسرين مع تراب النقيعات^{١٨} (SiO_2) الذي لا يدخل في التفاعل الانفجاري، ويبقى بعد الانفجار كراسب صلب الأمر الذي يعمل على تخفيض درجة حرارة الانفجار وإنقاص القوة النوعية للانفجار وسرعته، ومن عيوب هذا الديناميت سهولة خروج النيتروجلسرين منه عند تماس الماء وخاصة التجمد في الدرجة ٨°م وتفجرها عند ذلك.

٢. الديناميت ذو الأساس الفعال:

استبدل في هذا الديناميت المادة الحاملة (SiO_2) بالفحم النباتي أو نشارة الخشب أو الدقيق (الحبوب) بحيث تحترق هذه المادة بسرعة الانفجار المدوي على حساب فائض أكسجين النيتروجلسرين، وقد تمت محاولات لتحسين هذا الديناميت علماً بأن سرعة الدوي للديناميت الفعال أقل من سرعة الدوي للنتروجلسرين الصرف إلا أنها أسرع من سرعة الديناميت ذو الأساس العاقل، وعموماً فإن الديناميت عبارة عن مادة طرية لها ألوان تختلف حسب المادة الماصة للنتروجلسرين.

والديناميت طعمه حلو نسبياً، لكنه سام مثل النيتروجلسرين وهو أكثر حساسية من مادة (TNT) وينفجر بالطرق الشديد ١٥ كغم/سم^٢، ومن مساوئه أنه يفقد فاعليته بالتخزين الطويل.

وهذا النوع من الديناميت (الديناميت ذو الأساس الفعال) لم يصنع عالمياً إلا لفترة قصيرة وذلك لأن مواد الوقود التي فيه لها مقدرة أقل على امتصاص النيتروجلسرين من الديناميت ذو الأساس العاقل، وكذلك سهولة خروج النيتروجلسرين منه، ثم كان اكتشاف الديناميت ذو الأساس المتفجر (صمغ الديناميت) الذي هو أول المتفجرات اللدنة (البلاستيكية) وهو اليوم الديناميت المستعمل مع الديناميت ذو الأساس العاقل.

سرعته الانفجارية: ٢٧٤٥ م/ث.

التخزين:

على المستودعات التي يخزن فيها أن تكون مكيفة وتبقى درجة حرارتها دائماً بين ١٥ - ٢٠°م.

٣. الديناميت ذو الأساس المتفجر:

يتكون هذا الديناميت من نيتروجلسرين ومواد أخرى متفجرة قادرة على امتصاصه مثل نترات الألمونيوم ونترات البوتاسيوم ونترات الصوديوم، لكن أفضل نوع من الديناميت ذو الأساس المتفجر هو صمغ الديناميت (الديناميت الجلاتيني) وله ثلاثة أنواع:

^{١٨} - أو العظام أو الحجارة الكلسية (حجارة الأودية).

لا يحتوي هذا الديناميت إلا على النيتروجلسرين والنيتروسليولوز وله ثلاثة نماذج:

- الديناميت رقم ٣ فائق القوة: وهو يحتوي على ٩٣ % N.G مع ٧ N.C .
- الديناميت القوى رقم ٢: يتركب ٩١.٦ % N.G مع ٨.٤ % N.C.
- الديناميت رقم ١: يتركب من ٩٠ % N.G مع ١٠ % N.C.

خواص صمغ الديناميت:

وهو يبدو على شكل كتلة هلامية مرنة وشفافة وضاربة إلى الصفرة مثل العسل، كثافتها ١.٥ غم/سم^٣، ويمكن قطعها وثنيتها دون خروج النيتروجلسرين منها وخاصة عند معالجتها بالماء وهذا ما يميزها عن الديناميت ذو الأساس العاطل، وينفجر الديناميت الحضر حديثاً ببادئ مناسب مدوياً بسرعة أكبر من ٧٥٠٠ م/ث (يدوي ديناميت رقم ٣ بسرعة مقدارها ٧٨٠٠ م/ث، ورقم ٢ بسرعة ٧٦٠٠ م/ث، ورقم ١ بسرعة ٧٥٠٠ م/ث).

وبهذا يعد صمغ الديناميت المتفجر الصناعي الأكثر قوة في أنواع الديناميت، إلا أن سرعته ليست ثابتة فما أن يبلغ عمره ٧٢ ساعة حتى تبدأ السرعة بالنقصان، وبعد ٢١ يوماً من صنعه ينفجر مدوياً بسرعة ٣٠٠٠ م/ث فقط وبعد ٤٥ يوماً تقف سرعته عند ٢٠٠٠ م/ث، وهذا من أهم عيوبه ويعود هذا إلى طبيعة النيتروسليولوز وهلمنته.

تمت مقارنة الديناميت رقم ثلاث فائق القوة مع مادة TNT فكانت قوة الديناميت ١.٣ من قوة TNT^{١٩}.

قاعدة: تتراوح قوة الديناميت التأثيرية من ٠.٤١ إلى ٠.٩٢ من قوة TNT، وسبب هذا التراوح في القوة هو اختلاف الأساسات الداخلة على النيتروجلسرين والتي تؤثر على قوة الديناميت سلباً أو إيجاباً.

ملاحظات:

١. يمكن الحصول على أنواع مختلفة من الديناميت بتغيير الأساس وكميته، وتغيير نسبة النيتروجلسرين المستخدم في الديناميت، كديناميت الأمان المستخدم في المناجم وأعمال النسف والتخريب المدنية، والديناميت العسكري المستخدم في الأغراض العسكرية.

٢. [تضاف في بعض الخلائط مادة النيتروجلكول مع الديناميت لمنع تجمد النيتروجلسرين، وكذلك تضاف مادة ثنائي نيترو التولوين في بعض خلائط الديناميت لمنع ارتشاح النيتروجلسرين]^{٢٠}.

^{١٩} - الدورة الفنية لإعداد الفنيين بتصرف من ص ١٢٨ إلى ص ١٤٤.

^{٢٠} - انظر المصدر السابق ص ١٤٥.

٣. عند تخزين الديناميت لفترة طويلة لا بد أن تقلب كراتين الديناميت كل فترة _ خاصة الديناميت ذو الأساس العاطل والديناميت ذو الأساس الفعال _ خوفاً من انفصال النيتروجلسرين عن المواد الأخرى في الديناميت وارتشاحه.

٤. يجب تخريب الديناميت المرتشح أو الذي انفصل عنه النيتروجلسرين بشكل سريع، وكذلك الديناميت الذي اضطراب فيه النيتروجلسرين فغداً حمضياً^{٢١}.

ج. متفجرات منخفضة الفاعلية:

هي عبارة عن أملاح وأسمدة أهمها وأشهرها نترات الأمونيوم، نترات اليوريا، نترات البوتاسيوم.

أشهر أمثلة المتفجرات منخفضة الفاعلية:

١. نترات الأمونيوم:

[الخواص الطبيعية:

بلورات بيضاء اللون عندما تكون نقية، مصفرة في الناتج التجاري، سريعة الذوبان في الماء وتمتص بخار الماء من الهواء لذلك يجب أن تجفف جيداً قبل التفجير وإلا فإنها لا تنفجر أبداً وهي رطبة، وتنصهر عند درجة ١٧٠م وتتحلل عند التسخين، وتعتبر مبطنة ومفترية للتفاعلات وتخفض درجة الحرارة الناتجة عن الانفجار بمقدار ١٠٠٠م رغم قوة بعض خلائطها (خاصة التي يوجد فيها بوردرة الألمنيوم)، ولهذا يحسن في بعض الخلائط استخدام بادئ مناسب معها مثل خليط أو مادة حساسة وقوية، وهي تستخدم أيضاً كمبيد لبعض الأعشاب وتدخل أيضاً في صناعة الثلج والتجميد.

كما أنه تجدر الإشارة أنه عند تسخينها تعطي غاز (N₂O) أكسيد النيتروس (الغاز المضحك) وهو غاز سام مميت عند التعرض له بكمية كبيرة وفي مكان مغلق، وإذا تم تسخينها على النار بشدة فيمكن أن تنفجر كما أن التعرض المباشر لكثير من غبارها يسبب تهيجاً للعيون والغشاء المخاطي.

قاعدة: نترات الأمونيوم المطلوبة للتفجير لا بد أن تحتوي على حد أدنى ٣٣.٣% من النيتروجين، إلا إذا خلطت بمواد ترفع من حساسيتها مثل مسحوق الألمنيوم أو TNT المسحوق أو الكبريت الأصفر أو غيره^{٢٢}.

^{٢١} - طريقة التخلص من الديناميت عندما يفصل عنه النيتروجلسرين أو يضطرب، راجع موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية ص ٢٢٩.

^{٢٢} - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف ص ١٠٠.



أمثلة لأشهر خلطات نترات الأمونيوم:

[أ. خليط الأمونال:

يتكون من ١٢ نترات الأمونيوم + ١ بودرة المونيوم.

يتميز هذا الخليط بقوة تفجير وحساسية جيدة وحرارة عالية، ويمكنك تفجيره بصاعق واحد شعبي الصنع من بروكسيد الأسيتون بوزن ١ جم هذا بالنسبة إذا كان الخليط بكميات قليلة، أما إذا كان بكميات كبيرة فلا بد من زيادة عدد الصواعق، وميزة هذا الخليط أنه ينفجر دون استخدام منشط بل الاكتفاء بالخرص.

ب. ٨٥% نترات أمونيوم + ١٠% بودرة المونيوم + ٥% كبريت أصفر.

ولهذا الخليط نسب أخرى منها:

٦٥% نترات أمونيوم + ١٢ بودرة المونيوم + ٢٣% كبريت أصفر.

عند إضافة الكبريت الأصفر فإن قوة الخليط وحساسيته ترتفع، ويعد هذا الخليط من أقوى خلطات نترات الأمونيوم إذ أنه ذو قوة انفجار وحساسية عالية، وهو أقوى من خليط الأمونال السابق وأشد منه حساسية.

ج. ٩٠% نترات أمونيوم + ٥% بودرة المونيوم + ٥% فحم نباتي.

ويعتبر من الخلطات شديدة الفاعلية، ويصطحبه وميض.

د. خليط الأمونيت:

يتكون من ٦٥% نترات أمونيوم + ٢٠% بودرة المنيوم + ١٥% TNT وهذه الخلطة

تستخدم في القنابل والحشوات الجوفاء خارقة الدروع.

هـ. خليط الأنفو ANFO:



يتكون من ٩ نترات أمونيوم + ١ زيت معدني.

و. خليط أماتول AMATOL:

هذا الخليط قوي التدمير ويتكون من ٤٠% نترات أمونيوم + ٦٠% مسحوق TNT^{٢٣}.

٢. نترات اليوريا:

[الخواص الطبيعية:

يزيد استعمال اليوريا يوماً بعد يوم في تسميد الأرض الزراعية، وهي عبارة عن بلورات بيضاء اللون تذوب في الماء وتمتص بخار الماء من الجو ولا تنفجر أبداً وهي رطبة ولذلك يجب أن تجفف قبل أن توضع مع الخلائط للتفجير، تتفاعل ببطء مع الماء النقي ويزداد تفاعلها بوجود البكتيريا فينطلق غاز النشادر وغاز ثاني أكسيد الكربون، درجة انصهارها ١٣٢.٧ درجة مئوية، واليوريا غنية بالنيتروجين إذ تحتوي على ٤٦% منه، وبما أن اليوريا الموجودة في الأسواق غير متفجرة فيمكن تحويلها إلى مادة متفجرة بإحدى طريقتين:

الطريقة الأولى:

نستعمل الماء كوسط للتفاعل وتكون نسب مواد التفاعل ١٠٠غم يوريا + ١٥٠مل ماء + ١٣٥مل حامض نيتريك.

وتتلخص هذه الطريقة في إذابة اليوريا في الماء ثم وضع حامض النيتريك على محلول اليوريا فتتكون بلورات نترات اليوريا مباشرة، تُترك حتى تبرد ثم ترشح وتجفف.

الطريقة الثانية:

وهي الأفضل من ناحية قوة نترات اليوريا الناتجة وكونها طريقة اقتصادية وهذه الطريقة تتلخص في تفاعل اليوريا مع حامض النيتريك وتكون قوة النترات الناتجة تبعاً لتركيز الحامض المستخدم.

يوريا ٦٠غم + ١٢٦مل من حامض النيتريك، اتركها حتى تجف داخل حمام مائي يغلي وبعد جفاف الحامض اتركها ليكتمل جفافها في الشمس.

^{٢٣} - لمزيد من المعلومات راجع الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين من ص ١٠١ إلى ص ١٠٩.



أمثلة لأشهر خلطات نترات اليوريا:

أ. ٤ نترات اليوريا + ٢ نترات أمونيوم + ١ بودرة ألومنيوم.

ب. ٤ نترات اليوريا + ١ بودرة ألومنيوم + ١ قهوة.

ج. ٦ نترات اليوريا + ٢ كبريت أصفر + ٢ بودرة الألومنيوم.

د. ١٢ نترات اليوريا + ١ بودرة ألومنيوم.

هـ. ٤ نترات اليوريا + ١ سكر + ١ قاز^{٢٤}.

ملاحظة: تستخدم نترات اليوريا كحشوة أساسية لإثارة وتفجير الرأس النووي.

٣. نترات البوتاسيوم:

هي عبارة عن أملاح بيضاء اللون، تدخل في تحضير البارود الأسود وفي كثير من الخلطات المتفجرة،

وتدخل في تحضير حمض النيتريك الذي يعتبر أساس لتحضير أغلب المتفجرات.

أشهر خلطاتها:

خليط البارود الأسود يتكون من ٧٥% نترات البوتاسيوم + ١٠% فحم نباتي + ١٥% كبريت

أصفر.

ثالثاً: المتفجرات الدافعة:

هذا النوع ليس متفجر بذاته ولكن إذا صاحبه كبح تفجر، ويشترك مع المحرصات في أنه يشتعل

بمجرد وصول الشرارة النارية إليه، ويستخدم هذا النوع من المتفجرات كوقود دافع لجميع أنواع

الصواريخ، وكحشوة دافعة في جميع أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة.

أشهر أمثلة المتفجرات الدافعة:

^{٢٤} - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف، لمزيد من المعلومات راجع من ص ١١٣ إلى ص ١١٦.

١. البارود الأسود:

هذا النوع هو أشهر المتفجرات وأقدمها من حيث الاكتشاف إذ يقال أن الصينيين اكتشفوه منذ القدم وكانوا يستخدمونه كألعاب نارية، وقد ادعى الأوربيين أنهم اكتشفوه، وقد استخدمه المسلمون في حربهم ضد الإسبان في الأندلس كانوا أول من استخدم البارود للأعمال الحربية، وبعد سقوط الأندلس في يد الصليبيين انتشرت صناعة البارود، واستطاع صليبيو أوروبا من الاستفادة منه وتطوير أسلحة من خلاله، وهذا من الأسباب التي مكنتهم من احتلال العالم، ولا زال يستخدم البارود الأسود منذ ٦ قرون تقريباً، ولم يستغن عنه أحد إلى يومنا هذا، بل إن البارود الأسود هو السبب الرئيسي في تحول المعارك والحروب من المواجهة المباشرة بالسلح الأبيض إلى المواجهة غير المباشرة بالأسلحة النارية.

خواصه الطبيعية:

عبارة عن بلورات سوداء اللون، يشتعل اشتعال وميض بشرة نارية وينفجر إذا كبح، [ومن مزايا خليط البارود أنه مادة ثابتة ولا تتحلل إلا أنه توجد بعض المساوئ له وهي أنه يجب حفظه دائماً بعيداً عن الرطوبة والحرارة العالية، وهو حساس للحرارة والاحتكاك، وتبقى بعد احتراقه بقايا صلبة يمكن أن تؤثر على كفاءة السلاح المستخدم حيث يكون التأثير في البطانة]^{٢٥}.
سرعته الانفجارية: ٤٠٠ م/ث.

استخداماته: يستخدم كحشوة دافعة لجميع أنواع الطلقات، وكحشوة دافعة لجميع أنواع مدافع الهاوتزر، ويستخدم كحشوة دافعة لقذائف الهاون (حلقات البارود)، ويستخدم على شكل كبسولات لقذائف الهاون، ويستخدم في صناعة الفتائل البطيئة والسريعة.
تركيبة البارود الأسود الأساسية:

٧٥% نترات البوتاسيوم + ١٥% فحم نباتي + ١٠% كبريت زراعي أصفر.

ملاحظة: هناك أنواع أخرى من البارود كالبارود الأبيض والأصفر والفضي.

٢. البارود اللادخاني (نيتروسيلولوز):

[خواص النيتروسيلولوز:

شكله شكل القطن العادي لكنه أكثر خشونة، لونه بني فاتح أو بني قاتم أو أخضر مائل للسواد أو أسود أو رصاصي مائل للسواد، وبالنسبة لتغير لونه فعلى حسب طريقة تصنيعه وعلى حسب تغير المواد الداخلة في صنعه، وأما شكله فيأتي على شكل شرائح كما في الحشوة الدافعة الأولى لقذيفة



RBG7، أو على شكل قضبان كما في الحشوة الدافعة الثانية الصاروخية في قذيفة **RBG7**، درجة انصهاره ٦١.٧م، وكثافته ١.٦٥غم/سم^٣، ويزوب كلياً في الأسيتون. غير حساس للصدم ولكنه شديد الحساسية للحرارة واللهب. ويكون النيتروسيلولوز ثابتاً عند نقائه وخلوه من الأحماض. ويصنع من: القطن + حمض النتريك المركز + حمض الكبريتيك المركز. تحلل النيتروسيلولوز:

يتحلل النيتروسيلولوز خاصة إذا كانت به بقايا حمضية وعند تعرضه لأشعة الشمس المباشرة لذلك من الأفضل ان يخزن في حجرات مظلمة ذات درجة حرارة منخفضة. استخداماته:

لقد استعمل النيتروسيلولوز وحده كمتفجر مدمر لأغراض عسكرية ومدنية خاصة إذا كبح، ونظراً لكلفته اقتصر استعماله كمكون للبارود اللادخاني (وقود الصواريخ)، والديناميت الهلامي (صمغ ديناميت)[^{٢٦}].

رابعاً: المتفجرات الحارقة (عالية الحرارة):

[هي المتفجرات التي ينتج عند انفجارها درجة حرارة عالية، وتتغلب فيها خاصية الحرق على خاصية التدمير، وغالباً ما تكون محرمة دولياً _ طبعاً إلا على المسلمين _ كالنابلم والفسفور الأبيض والثرميت، وهي تتكون من خلائط كثيرة كخلائط بودرة الألمنيوم، وسنعرض بعض أمثلة هذا النوع مما يمكن صنعه شعبياً:

١. قنبلة المولوتوف الحارقة:

هي عبارة عن زجاجات مملوءة بمادة حارقة وتستعمل لحرق المنازل المكاتب المستودعات وخزانات الوقود والسيارات. تعتمد أساساً على نوعين من المواد:

أ. مادة سريعة الاشتعال:

بترين - كحول - ايثانول - ميثانول - كيروسين (جاز).

ب. مادة بطيئة الاشتعال:

زيت موتور السيارة المستعمل - بلوسترين - صابون نباتي -

مطاط نشارة - زيوت نباتية.

أمثلة لخلائط المولوتوف:

- ٦٥% بترين أو جاز + ٣٥% زيت سيارة مستعمل.

^{٢٦} - الدورة المتقدمة لإعداد الفنيين بتصرف من ص ١٦٧ إلى ص ١٧٠.

- ٦٥% بترين + ٣٥% بولسترين (فلين).
- ٦٥% بترين + ٣٥% صابون نباتي مبشور.
- ٥٥% بترين + ٢٥% كحول إثيلي + ٢٠% زيت نباتي.


للمولوتوف طريقتين للاستخدام:

الطريقة الأولى: بعد ان تختار أي من هذه الخلائط تضعها في زجاجة سهلة الكسر وتغلقها بقطعة من الفلين أو الخشب، ويربط حول عنقها عدداً من عيدان الثقاب أو قطعة قماش قطنية وتشبعها باخلول بمقدار الثلث الذي يكون خارج الزجاجاة والثلثين من القطعة القماشية يكون في الداخل مشبع أيضاً، ثم تشعل العيدان أو الفتيل عند رؤية الهدف وتلقي الزجاجاة بقوة في اتجاهه.



الطريقة الثانية: نظراً لوجود بعض العيوب في تصميم وطريقة عمل هذه القنبلة الحارقة، مثل احتمال الاشتعال في يد الرامي وسهولة كشف الرامي خاصة في الليل، فقد تم تطويرها من أجل زيادة قوتها وتأثيرها وتلافي تلك العيوب، وتم ذلك بإدخال بعض التعديلات عليها كي تشعل بمجرد أن تصطدم وتنكسر الزجاجاة، ويتم ذلك بوضع أقل من ربع الزجاجاة بقليل من حمض الكبريتيك المركز، وتعبئة باقي الزجاجاة بخليط من الخلائط السابقة ثم تغلق الزجاجاة بعد أن تجففها جيداً من الخارج، ثم توضع في كيس بلاستيكي أو قماشي أو ورقي أو حتى داخل علبة حديدية (عند الوضع في علبة حديدية يحدث انفجار مع الحريق) مناسبة للغرض ويوضع في الكيس أو العلبة الحديدية كمية مناسبة من خليط الكلوريات مع السكر بنسبة ١:١، ثم يغلق هذا الكيس جيداً وذلك بعد وضع بعض الشظايا داخله من أجل تأكيد كسر الزجاجاة عند صدمها، وعند إلقاء الزجاجاة بقوة في

اتجاه الهدف تصطدم وتنكسر الزجاجات ويتفاعل حمض الكبريتيك مع خليط الكلورات مع السكر فيشتعل أو ينفجر حسب نوعية الكايح ويشعل مواد القنبلة.



ملاحظة: لابد أن تكون زجاجة المولوتوف سهلة الكسر خاصة للقنبلة المتطورة، ويمكن تفجير مجموعة من زجاجات المولوتوف بواسطة صاعق.

٢. قنبلة النابالم الحارقة:


تتكون هذه القنبلة من نصف لتر من البترين + ٥٠ غم من الصابون (يفضل الصابون المصنوع من الزيوت النباتية) + ٥٠ غم من السكر.

طريقة العمل:

أ. يتم غلي البترين في حمام مائي ثم إضافة الصابون والسكر مع التقليب المستمر، يمكن إضافة البوليسترين الأبيض (الفلين) إلى هذا الخليط بكمية سهلة الكسر.

ب. احضر قطعة من القماش القطني أو حبل طوله حوالي ١٢ سم وشبعه بالبترين، ضع جزء طوله حوالي ٧ سم داخل الزجاجات وجزئه الباقي خارجها بعد أن تشبعه من مادة الخليط.

ج. عند رؤية الهدف وتحديد المسافة نبدأ بإشعال الفتيل والرمي بقوة وستحصل بإذن الله على نتائج طيبة، وللعلم فإنه يمكننا تطوير هذه القنبلة حتى تشتعل ذاتياً عند انكسارها وبنفس طريقة صنع قنبلة المولوتوف ذاتية الاشتعال السابقة، ويمكن تفجير مجموعة من زجاجات النابالم بواسطة صاعق.



ملاحظات:

- عند عمل هذا الخليط بكميات كبيرة ينصح بالآتي:
- أ. يتم التحضير في الهواء الطلق وليس داخل الغرف.
 - ب. يتم التصنيع داخل تنكة يوضع فيها ماء حوالي ٢.٥ سم علو، ثم وضعها على الموقد حتى يغلي الماء، ثم أبرش الصابون أو اطحنه وحرك الماء حتى نبدأ بإضافة الصابون مع استمرار التحريك حتى يذوب كاملاً وينتج في النهاية سائلاً هلامياً، ومع استمرار التحريك أضف كميات قليلة من البترين أو خليط البترين مع الجاز بنسبة ١:١ مع المحافظة على درجة حرارة المخلوط فلا تتركه يبرد حتى تحصل على سائل هلامي، ثم أبعده عن النار حتى يبرد، ويلاحظ أنه لا يسخن على النار مباشرة بل يكون على حمام مائي أو موقد كهربائي.
 - ج. إذا لامست مادة النابلم جسم الإنسان وهي مشتعلة تؤدي إلى حروق وتمزقات جلدية يصعب علاجها.
 - د. عند تخزين مادة النابلم يضاف إليها قليل من مادة الفانفتول حوالي ٥% لمنع تصلب مادة النابلم، ومادة النابلم تسمى في المذكرات العسكرية أو بي تو (OB2)، ويضاف إلى مادة النابلم مواد أخرى لتحسينه مثل الفسفور ويسمى في هذه الحالة النابلم الفسفوري وهو عبارة عن خليط نابلم عادي مخلوطاً بنسبة عالية من مادة الفسفور الأبيض، ومن خواصه أنه يشتعل ذاتياً بعد إلقائه وتعرضه للهواء (اشتعال تلقائي)، ويعطى درجة حرارة لا تقل عن ٢٠٠٠ م وحرقه سامة، كما ينتج عنه غازات سامة لها رائحة مقبولة (هي عبارة عن أكاسيد الفسفور الخمسة).
٣. قنبلة المغنسيوم الحارقة:


تتكون هذه القنبلة من حاوية معدنية بها كمية من خليط الكلورات مع السكر بنسبة (١:١) مضافاً إليه كمية مناسبة من بودرة المغنسيوم، وموجود داخل الحاوية زجاجة رقيقة الجدران بها كمية من حمض الكبريتيك المركز ومقفولة جيداً وحولها عدد من الشظايا الحديدية والحجرية، وبعد إغلاق الحاوية جيداً وإلقائها على الهدف تنكسر الزجاجة ويتفاعل الحمض مع خليط الكلورات والسكر ويشتعل معدن المغنسيوم منتجا حرارة عالية وغازات شديدة تؤدي الى تشظي الحاوية وانفجارها واحتراق الهدف.

ملاحظة: يمكن استبدال خليط الكلورات مع السكر بخليط البرمنجنات مع الألمنيوم وبديل حمض الكبريتيك نستعمل الجلسرين^{٢٧}.

قاعدة هامة: سلسلة التفجير [الطريقة المثلى للتفجير]:

هي عبارة عن ترتيب التفجير على النحو التالي: شرارة نارية ثم محرض ثم شديد الفاعلية (منشط) ثم متوسط الفاعلية ثم منخفض الفاعلية.

هذه السلسلة ليست شرطاً لازماً لنجاح عملية التفجير، لكنها تعتبر أفضل طرق التفجير وأسلمها من حيث الضمان والفاعلية، وقد يتم التفجير مثلاً بمحرض كبروكسيد الهكسامين ومتفجر متوسط الفاعلية مثل TNT فقط، والمهم أنه في حال توفر مواد سلسلة التفجير فعلى مستخدم المتفجرات أن لا يتجاوز هذه القاعدة إلا عند عدم توفر المواد اللازمة لاكتمال سلسلة التفجير. والشكل التالي يوضح هذه السلسلة:



القسم الثالث: تصنيف المتفجرات حسب تركيبها:



١. مركبات كيميائية: مثاله؛ [TNT – RDX].

٢. خلائط كيميائية: مثاله؛ [خلائط النترات بأنواعها].

القسم الرابع: تصنيف المتفجرات حسب سرعتها:

١. متفجرات بطيئة: هي كل متفجر سرعته أقل من ١٠٠٠ م/ث، مثاله؛ البارود الأسود وسرعته ٤٠٠ م/ث.

٢. متفجرات سريعة: هي كل متفجر سرعته أكثر من ١٠٠٠ م/ث، مثاله؛ الديناميت وسرعته ٢٧٤٥ م/ث.





الفصل الرابع: وسائط التفجير

وسائط التفجير:

هي عبارة عن الأدوات المستخدمة في عملية التفجير وهذه الأدوات [الوسائط] خمسة أنواع:
١. الفتائل. ٢. الصواعق. ٣. المنابع الكهربائية. ٤. الأسلاك الكهربائية. ٥. الحشوات.

أولاً: الفتائل:

وهي ثلاثة أنواع:

١. الفتيل البطيء [فتيل الأمان]:

هو عبارة عن أنبوب من القار أو البلاستيك مملوء بمادة البارود الأسود، عادة ما يكون لونه أسوداً ويأتي على ألوان أخرى كالأصفر، يستفاد منه في توصيل الشرارة النارية إلى الصاعق العادي [الناري].

يتكون الفتيل البطيء من:

أ. غلاف خارجي من القار أو البلاستيك. فائدته: حماية البارود الأسود من الرطوبة، ويحافظ على قوام الفتيل المرن ويسهل عملية ثنية، ومن مميزات الغلاف البلاستيكي أنه سريع الذوبان عند اشتعال الفتيل مما يساعد على وصول الأكسجين إلى الشرارة النارية واستمرارها حتى نهاية الفتيل دون انقطاع.

ب. خيوط من الكتان تحت طبقة الغلاف مباشرة. فائدتها: تساعد على استمرار الشرارة النارية إذ أنها تزيد اشتعالها، وأيضاً فإن خيوط الكتان تعطي قوام الفتيل المرونة المطلوبه لسهولة الاستخدام والثني.

ج. حبيبات البارود الأسود.

مميزات الفتيل البطيء:

حبيبات البارود في هذا الفتيل أكبر وأخشن من حبيبات البارود السريع - قطر الفتيل البطيء ٥ سم تقريباً - خيوط الكتان غير مشبعة بالبارود.

سرعة الفتيل البطيء [فتيل الأمان]: تتراوح بين ١ إلى ٢ سم/ث.

استخداماته: يستخدم في التدريب وفي أعمال النسف والتخريب المدنية، وفي أعمال النسف والتخريب السريع.



ملاحظة: في الأجواء القطبية الباردة يصبح الغلاف الخارجي للفتيل صلباً خاصة إذا كان الغلاف من مادة القار، وعند ثنيه بقوة قد ينكسر فلذا يراعى ثنيه برفق.

صناعة فتيل بطيء شعبي:

١. جهاز خليط مكون من كلورات البوتاسيوم مع السكر المطحون بنسبة [١ إلى ١]، وإذا لم تستطع توفير كلورات البوتاسيوم النقية فيمكنك استخراجها من أعواد الثقاب. [المزيد من المعلومات راجع الفصل الأول ص ١، ٢].

٢. احضر ورقة خفيفة بالطول الذي تحتاجه، ثم لف الورقة على قلم [حسب سمك الصاعق]، وقم بلصق الورقة جيداً من الجنب بلاصق رقيق شفاف، ثم أغلق أحد جانبي الفتيل بلاصق رقيق جداً وشفاف، ولا بد أن تجعل سمك الأنبوب نفس سمك الورقة، ولا تلف الورقة على نفسها أكثر من لفه واحدة، لأن زيادة سماكة الأنبوب لا تساعد على الاحتراق وبالتالي ينقطع الأكسجين عن الشرارة النارية فيتوقف الاشتعال.

٣. إملاً الورقة الاسطوانية [الجهزة على شكل فتيل] بالخليط الآنف الذكر أو بناتج أعواد الثقاب ملأً جيداً.

٤. أدخل أحد طرفي الفتيل داخل الصاعق الناري، ثم ثبت الفتيل والصاعق بطبقة واحدة فقط من اللاصق الرقيق الشفاف لئلا تنقطع الشرارة النارية عند وصولها للاصق.

٥. يمكنك إشعال الفتيل عن طريق شرارة نارية أو قطرة من حمض الكبريتيك المركز [ماء البطارية بعد تركيزه].

٢. الفتيل السريع:

مكونات هذا الفتيل لا تختلف عن الفتيل السابق، إلا أن لهذا الفتيل مميزات جعلته أسرع بكثير من الفتيل البطيء، ومميزاته كالتالي:

أ. حبيبات البارود في هذا الفتيل أصغر وأنعم من حبيبات البارود في الفتيل البطيء.

ب. حبيبات البارود في هذا الفتيل متماسكة ومضغوطة على بعضها أكثر من حبيبات البارود في الفتيل البطيء.

ج. قطر الأنبوب في هذا الفتيل أكبر من الفتيل البطيء.

د. خيوط الكتان في هذا الفتيل مشبعة بالبارود، بخلاف خيوط الكتان في الفتيل البطيء فإنها غير مشبعة بالبارود.



سرعة الفتيل السريع: المشهور من سرعته ٩٠ م/ث، وهناك أنواع أخرى منه سرعتها ٦٠ م/ث و ٤٠ م/ث.

- استخداماته: يستخدم في الشراكات الخداعية.

ملاحظة: في الأجواء القطبية الباردة يصبح الغلاف الخارجي للفتيل صلباً خاصة إذا كان الغلاف من مادة القار، وعند ثنيه بقوة قد ينكسر فلذا يراعى ثنيه برفق.

إرشادات عامة عن الفتيل البطيء والسريع:

١. خزن الفتائل تخزيناً جيداً بعيداً عن الرطوبة.
٢. غلف طرفي الفتيل بشمع أو لاصق كإجراء وقائي خوفاً من دخول الرطوبة إليه.
٣. عند استخدام الفتيل قص من بدايته مسافة لا تقل عن ١٠ سم، وقم بإشعاله للتأكد من عدم وجود رطوبة داخل الفتيل.
٤. قبل استخدام أي فتيل في أي عمل عسكري يجب قص قطعة من الفتيل ومن ثم القيام بإشعالها وتجربتها لمعرفة ما إذا كان الفتيل سريعاً أم بطيئاً.
٥. يمكن للفتيل أن يعمل تحت الماء لفترة لا بأس بها، لكن إذا طال بقاءه في الماء فإن الرطوبة تتسرب إليه تدريجياً.

٣. الفتيل المتفجر [الفتيل الصاعق أو فتيل الكورتكس]:

يعد الفتيل المتفجر من أهم وسائل التفجير إذ أنه لا يقل أهمية عن الصواعق، بل في كثير من الأحيان يتم الاستغناء به عن كثير من الصواعق، وهو كذلك حساس للمؤثرات الخارجية غير أنه أقل بكثير من حساسية المحرقات، ويقوم بدور المنشط في عملية التفجير. وهو عبارة عن أنبوب بلاستيكي بداخله طبقة من خيوط الكتان بداخلها أنبوب بلاستيكي شفاف بداخله مادة البيتان [الكورتكس] شديدة الانفجار. يأتي الأنبوب البلاستيك الخارجي [الغلاف الخارجي] على عدة ألوان منها الأحمر والبرتقالي والوردي والبني والأزرق وأكثرها توفراً في الأسواق اللون البرتقالي، وهذه الأنواع أنواع عسكرية، وأما التجاري فيأتي على اللون الأصفر. ويمكن تفجيره داخل الماء، ورغم أنه لا يفقد خواصه التفجيرية بتعرضه لدرجات حرارة متدنية، إلا أن الغلاف يصبح صلباً وينكسر عند ثنيه، لذا يجب ثنيه برفق والتعامل معه بليين عند استخدامه في الأجواء الباردة جداً.

ويجب عزل طرفي الفتيل بشمع أو لاصق عند التخزين تحسباً للرطوبة، وعند استخدامه تحت الماء، أو استخدامه في حشوة ستبقى مدة طويل بدون تفجير.



سرعته الانفجارية: ٨٠٠٠ م/ث.

قاعدة: عند استخدام الفتيل المتفجر يجب إبقاء ١٠ سم على أقل تقدير كطرف حر يقي بقية الفتيل من الرطوبة، وعند تجهيزه يجب تجنب ليه أو ثنيه بطريقة تغير اتجاه الصعق لتفادي فشل جزئي أو كلي في التفجير.



مميزات الفتيل المتفجر [فتيل الكورتكس]:

١. يحترق ببطء عند إشعاله، ويمكن أن ينفجر بتأثير طلقات الأسلحة.
٢. يمكن أن ينفجر بقوة شد ١٥ كجم، أو بقوة طرق ١٥ كجم.
٣. يتم تفجيره بواسطة الصاعق أو حشوة أساسية من المواد المتفجرة.
٤. يستعمل تحت الماء في فترات لا تزيد عن ١٠ ساعات.
٥. يستخدم لتفجير عدة حشوات في وقت واحد، ويستخدم في السيارات المفخخة، وفي الأحزمة الناسفة.
٦. يجب حمايته من الصدمات الميكانيكية ومن الرطوبة ومن النار حتى لا يتلف.
٧. عند وصل الفتيل بالصاعق يجب تثبيت الصاعق على الفتيل بواسطة شريط لاصق تثبتاً جيداً.
٨. يمنع تعريضه لأشعة الشمس لفترة طويلة.
٩. يوجد الفتيل على شكل بكرات طول البكرة يتراوح من ٤٠ م إلى ٢٥٠ م.
١٠. يغني الفتيل المتفجر [كورتكس] عن استخدام كمية كبيرة من الصواعق، وبالتالي يوفر كمية كبيرة من التيار الكهربائي.



قاعدة هامة: ثبت بالتجربة أن كل ٢.٤ كجم من مادة TNT تحتاج إلى فيل متفجر واحد في مركز الثقل الهندسي [والمقصود بمركز الثقل الهندسي هو قلب الحشوة المتفجرة أي نصف الطول ونصف العرض ونصف الارتفاع في الحشوة المتفجرة].

ثانياً: الصواعق:

الصواعق من أهم وسائل التفجير إذ أنها المرتكز والبادئ في أي عملية تفجير، وللصواعق تصنيفين اثنين حسب عملها، وحسب تركيبها الداخلية:

أنواع الصواعق حسب عملها:

ثلاثة أنواع:

١. صاعق ميكانيكي: هو كل صاعق يتم انفجاره عن طرق حركة ميكانيكية [طرق - وخز - احتكاك]، مثاله؛ صواعق القذائف والصواريخ والقنابل بأنواعها.

أنواع الصواعق الميكانيكية:

النوع الأول: صواعق صدمية [لحظية] تنفجر بمجرد اصطدامها بالهدف.

النوع الثاني: صواعق توقيتية [تأخرية] لا تنفجر إلا بعد انقضاء المدة الزمنية المحددة للصاعق.

٢. صاعق كهربائي: هو عبارة عن صاعق له جهاز تفجير كهربائي مكون من:

أ. سلكين كهربائيين.

ب. عازل بلاستيكي.



ج. سلك التنجستين.

هـ. مادة مشتعلة تغطي سلك التنجستين لتقوية الشرارة النارية.

و. مادة متفجرة من فصيلة الحرضات وقد يضاف إليها مادة منشطة لتقوية الصعق.

ز. غلاف معدني من الألمنيوم أو النحاس وغالباً ما يكون من معدن الألمنيوم.

الصواعق المرسلات





أنواع الصواعق الكهربائية:

النوع الأول: صاعق لحظي:

هذا الصاعق ينفجر مباشرة بمجرد وصول التيار الكهربائي إليه، ومواصفاته نفس مواصفات الصاعق الكهربائي الأنفة الذكر.

النوع الثاني: صاعق توقيتي:

هذا النوع من الصواعق لا ينفجر عند وصول التيار الكهربائي إليه إلا إذا انتهت المدة التوقيتية المحددة للصاعق، وهو أنواع يبدأ من صاعق توقيتي بثنائية واحدة إلى صاعق توقيتي بعشر ثواني، ويأتي رقم التوقيت في هذا النوع من الصواعق في أسفل الصاعق في الكعب من جهة المادة المحرصة، ومكوناته نفس مكونات الصاعق الكهربائي إلا أن بين سلك التنجستين ومادة الاشتعال وبين المادة المحرصة بارود لادخاني على شكل قضيب، وكلما زاد رقم التوقيت كلما زاد طول القضيب اللادخاني وبالتالي يزيد طول الصاعق، ويستفاد من هذه الصواعق في أعمال النسف والتخريب.


قاعدة:

- [لكل صاعق كهربائي مع سلكه مقاومة قدرها ٢.٥ أوم.

- إذا كان التيار مصدره البطاريات [تيار مستمر] فإن الصاعق الكهربائي يحتاج منه إلى ٠.٥ أمبير فقط حتى ينفجر. وإذا كان التيار مترلي [تيار متردد] فإنه يحتاج منه إلى ١ أمبير فقط حتى ينفجر]^{٢٨}.




- يحتاج الصاعق الكهربائي في أغلب الأحوال إلى ١.٥ فولت فقط حتى ينفجر.
٣. صاعق ناري [عادي]: هو عبارة عن غلاف معدني من الألومنيوم أو النحاس مليء بنسبة الثلثين من الأسفل بمادة محرّضة، والثلث العلوي الباقي فارغ لوضع الفتيل البطيء [الأمان] أو الفتيل السريع بداخله، ويستخدم هذا النوع من الصواعق مع الفتيل البطيء [الأمان] في التدريب وأعمال النسف والتخريب المدنية، ويستخدم مع الفتيل السريع في الشراكات الخداعية.




أنواع الصواعق حسب تركيبها الداخلية:

المقصود بالتركيب الداخلية للصاعق أي المادة أو المواد المتفجرة التي يتكون منها الصاعق، وعادة ما تكون المادة الداخلية للصاعق إما محرض فقط أو محرض ومنشط، وتنقسم تركيبية الصواعق الداخلية إلى أربعة أقسام:


١. صاعق بمحرض واحد فقط.




٢. صاعق بمحرّضين.



٣. صاعق بمحرض ومنشط [صاعق مركب].



٤. صاعق بمحرضين ومنشط [صاعق مركب].



ملاحظة: الصاعق رقم ٣ والصاعق رقم ٤ هما أقوى الصواعق من حيث التركيب لاحتوائهما على المنشط، وغالباً ما يستخدمان في الحشوات التي تحتاج لصعق قوي مثل نترات الأمونيوم وغيرها من المتفجرات منخفضة الفاعلية.

إرشادات عامة:



١. خزن الصواعق بعيداً عن الحشوات الأساسية.
٢. خزن الصواعق في جو جاف بعيداً عن الحرارة والرطوبة.
٣. تعامل مع الصواعق برفق.
٤. لا تشتري الصواعق النحاسية عليك بشراء صواعق الألمنيوم، إلا إذا كانت الصواعق النحاسية بداخلها فلمينات الزئبق.
٥. عليك القيام بفحص الصواعق قبل شرائها واستخدامها، وطريقة الفحص كالتالي:
 - أ. فحص المادة الداخلية بتفجير صاعقين على الأقل.
 - ب. فحص الدائرة الكهربائية في الصاعق عن طريق الفولتميتر [وهو جهاز قياس الفولت والأمبير والأوم - المقاومة -].
 - ج. يجب أن تكون أسلاك الصاعق بمسافة واحدة، وسمك واحد، ونوع واحد، خاصة الصواعق الشعبية.
٦. يمنع حمل الصواعق في أماكن الارتكاز في الجسم.
٧. لا تمسك الصاعق من ثلثه الأخير.
٨. الانتباه للصواعق التي يظهر على غلافها حبيبات بيضاء أو خضراء لأنها إما تكون حساسة جداً أو تالفة، والسبب في ذلك إما من سوء التخزين أو تعرض الصواعق للرطوبة.
٩. الانتباه للصواعق التي تعرضت لضربات أو ظهر عليها الاهتراء.
١٠. يجب عدم تعريض الصواعق للطرق أو الضغط أو الحرارة أو الرطوبة.
١١. يمكن استخدام الصاعق الكهربائي تحت الماء لمدة ١٠ أيام فقط.
١٢. إياك أن تشد أسلاك الصاعق الكهربائي.
١٣. يجب عزل طرفي سلك الصاعق باللاصق، والأفضل أن تربط طرفي السلكين معاً وذلك خوفاً من تسرب الكهرباء الساكنة إلى الصاعق، وعملية ربط طرفي الصاعق تسمى [عملية القصر] أي قصر الدائرة على نفسها.
١٤. لا تدخل مسماراً أو أي جسم آخر داخل الصاعق الناري [العادي] من الفتحة المخصصة للفتيل.
١٥. احذر من الضغط على الصواعق بالأسنان أو السكين أو أي أداة أخرى.
١٦. يجب فصل الصواعق عن البطاريات أو أي منبع كهربائي أثناء عملية النقل أو التخزين.
١٧. قم بتثبيت الصواعق المنقولة في أماكنها جيداً لتفادي الارتجاج والحركة عند نقلها.

١٨. نقطة مهمة: إذا احتاجت عبوة ما كمية من الصواعق، وعلى سبيل المثال عبوة تحتاج لخمسة صواعق فالأفضل أن تزيد كمية الصواعق إلى عشرة صواعق حسب الإمكانية، وذلك لزيادة قوة الصعق ولضمان تفجير ناجح، وفي كل الأحوال كن كريماً جواد النفس.

قاعدة هامة: بالتجربة ثبت أن الصاعق الواحد يمكنه تفجير خمسة كيلو جرام من مادة TNT.

ثالثاً: المنابع الكهربائية:

للكهرباء أهمية بالغة في الحياة المعاصرة، فقد أصبحت ضرورة من ضرورات الحياة وهي كذلك بالنسبة لعمليات التفجير، وللكهرباء منابع كثيرة تختلف عن بعضها في طريقة إنتاج الكهرباء، والمصادر التي يمكن استخدامها في عمليات التفجير كالتالي:

١. تيار المترل الكهربائي:

يسمى بالتيار المتردد، ويرمز له بـ [AC]. يعمل بفرق جهد [فولت] من ١١٠ - ٢٢٠ فولت، ويعمل بسرعة تيار من ٥ - ١٠ أمبير.


٢. الطاقة الشمسية:

تعطي كل خلية من خلايا الطاقة الشمسية ٠.٥ أمبير .

٣. [المفجرات العسكرية]:

هي مولدات كهربائية تعمل بطريقة الشحن والتفريغ. منها مفجرات عسكرية تفجر ٥٠ صاعق على التوالي، ومنها مفجرات عسكرية تفجر ١٠٠ صاعق على التوالي، وتعطي هذه المفجرات تقريباً ١٧٥٠ فولت، و ٥ - ٧ أمبير.





٤. فلاش الكاميرا:

يعطي فلاش الكاميرا تقريباً ١٥٠٠ فولت و ٥ - ٧ أمبير.

٥. البطاريات:

للبطاريات استخدامات واسعة وكثيرة في عالم المتفجرات، وهي أهم المصادر الكهربائية في عمليات المتفجرات، ويمكن أن تعطي البطاريات من [١.٥ فولت - ٢.٤ فولت]، ومن [١ - ٧٠ أمبير]. وهناك طرق لزيادة الفولت والأمبير في الدائرة الكهربائية سنذكرها لاحقاً إن شاء الله تعالى.

أنواع البطاريات:

أ. البطاريات الصغيرة:

هذا النوع من البطاريات يستخدم كثيراً في عمليات التفجير، وفي التفجير عن بعد، وفي الشراكات الحداعية، ومن البطاريات التي ينصح باستخدامها:

- بطاريات أنر جيزر الأمريكية [Energizer]:

مميزات هذه البطاريات؛ قوة أدائها، وقوة تيارها بالنسبة لحجمها الصغير، وطول فترة استخدامها إذا ما قارناها بالبطاريات الأخرى.

- بطاريات الكالين القلوية [Alkaline]:



مميزات هذا البطارية؛ طول بقاء صلاحيتها عند التخزين، بالإضافة إلى قوة أدائها وطول فترة استخدامها إذا ما قارناها بالبطاريات الأخرى.

ملاحظة: هناك أنواع أخرى من البطاريات جيدة القوة والأداء، والمهم أن لا تستخدم إلا البطاريات ذي الماركات العالمية.

ب. البطاريات الحمضية:


تستخدم هذه البطارية في السيارات المفخخة، وينصح شراء البطاريات ذي الماركات العالمية. ويمكن أن تعطي هذه البطاريات تيار كهربائي يتراوح فولته من [٦ - ٢٤ فولت] وأمبيره من [٥ - ٧٠ أمبير]، وكلما زاد حجم البطارية زاد حجم أمبيرها. ويوجد عيب في هذا النوع من البطاريات وهو أنها تحتاج إلى شحن دوري كل أسبوع إلى أسبوعين تقريباً.

ملاحظة: في حالة السيارات المفخخة يمكن ربط الدائرة الكهربائية في بطارية السيارة، ولكن لا بد من حساب الفولت المطلوب والأمبير المطلوب لدائرة التفجير، فإذا كان فولت وأمبير بطارية السيارة المفخخة يغطي احتياج الدائرة الكهربائية فلا بأس أن توصل الدائرة الكهربائية ببطارية السيارة المفخخة مباشرة، وإذا كانت البطارية غير كافية لتغذية التيار فيمكن ربط الدائرة الكهربائية ببطارية خارجية قادرة على تغذية الدائرة، أو بربط الدائرة الكهربائية ببطارية خارجية وبطارية السيارة معاً، وذلك لزيادة قوة وحجم التيار وضمان استمرار الشحن الدائم للبطاريتين عند تشغيل المحرك، على أن تكون البطاريتين متساويتين في الفولت والأمبير. وإذا كانت الدائرة التفجيرية تحتاج إلى فولت وأمبير معينين فالأفضل مضاعفة البطاريات لزيادة الفولت والأمبير في الدائرة، وتذكر دائماً كن كريماً جواد النفس.

للبطارية ثلاث دوائر لرفع الفولت أو الأمبير أو رفعهما معاً وهي كالتالي :


١. دائرة على التوالي:

في هذه الدائرة نوصل الموجب بالسالب، ثم نخرج سلكين رئيسيين سلك من الموجب وآخر من السالب، وهذه الدائرة تنتج فولتاً عالياً وأمبيراً منخفضاً [ثابتاً] كما في الشكل:




٢. دائرة على التوازي:

في هذه الدائرة نجمع جب مع الموجب والسالب مع السالب، وهذه الدائرة تنتج أمبيراً عالياً وفولتاً منخفضاً [ثابتاً] كما في الشكل:



٣. دائرة مختلطة [توالي وتوازي]:

في هذه الدائرة نجمع بين دائرة التوالي ودائرة التوازي إذا احتجنا لفولت عالي وأمبير عالي، وتكون الدائرة المختلطة من دوائر فرعية على التوالي ودائرة رئيسية على التوازي، إذ توصل كل مجموعة من مجموعات البطاريات على التوالي فتتكون الدوائر الفرعية على التوالي، ومن ثم توصل الدوائر الفرعية فيما بينها على التوازي فتتكون الدائرة الرئيسية على التوازي كما في الشكل:



قاعدة: عند صناعة دائرة كهربائية من البطاريات يجب قياس الفولت والأمبير لكل بطارية، فلا توضع في الدائرة إلا بطاريات ذات فولت وأمبير واحد. على سبيل المثال؛ إذا كان لديك ثلاث بطاريات حمضية [١٢ فولت و ٣٠ أمبير] فيجب أن يكون الفولت في كل بطارية ١٢ فولت و ٣٠ أمبير دون أن يزيد الفولت والأمبير في أي بطارية أو ينقصان، لأنه لو وضع بين البطاريات بطارية ضعيفة الفولت والأمبير فسيسبب هذا الخلل في حمل البطاريات القوية للبطارية الضعيفة مما يؤدي إلى ضعف الفولت والأمبير في الدائرة [ضعف التيار الكهربائي اللازم للتفجير عموماً].

ملاحظة: في الغالب يكون اللون الأحمر علامة على الموجب، واللون الأسود علامة على السالب.

رابعاً: [الأسلاك الكهربائية:]

هي الأسلاك التي من خلالها يتم وصل الصاعق بالصاعق الآخر في الدائرة الكهربائية، ووصل الدائرة (مجموعة الصواعق) بالمنبع الكهربائي، وهي على أنواع منها:

١. أسلاك النقاين العسكريين:

تأتي على شكل ظفيرة أو ظفيرتين، مقطع (قطر) الظفيرة ٠.٧٥ سم، ومقاومة كل ١٠٠ متر من طول السلك للظفيرة الواحدة ٢.٥ أوم.



٢. كابلات الهاتف العسكري:

قطره الخارجي ٤ ملم، ومقاومة كل ١٠٠ متر منه ٧.٥ أوم.

٣. الأسلاك العادية:

تفاوتت مقاومتها لاختلاف أقطارها ونوع المعدن الداخلي ، فلذلك يجب قياسها بجهاز (أفوميتر)^{٣٠}، ويجدر بالذكر أن الأسلاك العادية تختلف قوة مقاومتها باختلاف المعدن الداخلي، وهنا نذكر السلسلة الذهبية للأسلاك الكهربائية، وهذه السلسلة بالترتيب حسب سهولة مرور التيار الكهربائي في المعدن وضعف المقاومة فيه، وهذه السلسلة هي:

أ. الذهب. ب. الفضة. ج. النحاس. د. الألمونيوم. هـ. الحديد. و. الزنك. ز.

ملاحظة: الفولت والأمبير يكون في المنبع الكهربائي، وأما المقاومة (أوم) فتكون في الأسلاك الكهربائية.

سادساً: الحشوات [الحشوة الرئيسية]:

تعريف الحشوة:

[هي كمية من المتفجرات المخصصة لتدمير جسم معين والمحسوبة وفق قوانين النسف والتخريب لتحقيق الغرض المطلوب]^{٣١}.

للحشوة عدة أشكال وهي كالتالي:

أشكال الحشوة الأساسية:

١. الحشوة المكعبة _ المتوازية الأضلاع _ [المركزة]:

الحشوة المكعبة لها أبعاد متساوية، ومركز ثقلها الهندسي الذي يوضع فيه الصاعق أو الفتيل المتفجر في القلب أي في منتصف الطول ومنتصف العرض ومنتصف الارتفاع، لها استخدامات كثيرة في النسف والتخريب وفي السيارات المفخخة، وهي عملية عند الحاجة لضرب الأربع جهات بقوة تدميرية متساوية.

^{٣٠} - موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف ص ١١٨.

^{٣١} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء ص ٢٧.





طريقة تجهيز الحشوة:

أ. بالصاعق: يوضع الصاعق في الثقل الهندسي للحشوة كما في الشكل ثم ثبت الصاعق بلاصق بلاستيكي.

ملاحظة: تجهيز هذه الحشوة بالصاعق على نوعيه الكهربائي والناري [العادي]، وكذلك جميع الحشوات التي ستذكر لاحقاً.



ب. بالفيتل المتفجر: يوضع الفيتل على الحشوة بشكل حلقي، وبعدها يُربط الفيتل على الحلقة عدة ربطات لا تقل عن ثلاث ربطات، وأخيراً يوضع الطرف الحر من الفيتل داخل الحلقة ويتم سحب طرفي الفيتل، ثم يُثبت الفيتل على العبوة بلاصق بلاستيكي، عندها تكون العبوة جاهزة للاستخدام.



٢. الحشوة المتطاولة [المستطيلة الأضلاع]:

للحشوة المتطاولة استخدامات كثيرة وغالباً ما تستخدم في أعمال النسف والتخريب لقطع الصفائح الخشبية والمعدنية والجسور والأعمدة وتسمى بحشوة القطع أو القص.



طريقة تجهيز الحشوة:

أ. بالصاعق: يوضع الصاعق في مركز الثقل الهندسي للعبوة.

ملاحظة: عندما تكون الحشوة متطاولة أكثر يوضع لها صاعقين من الجهتين.



ب. بالفتيل المتفجر: طريقة تجهيز الحشوة المتطاولة بالفتيل المتفجر كطريقة تجهيز الحشوة المركزة بالفتيل المتفجر.





٢. الحشوة الأسطوانية:

هي عبارة عن قضيب من المتفجرات أشبه ما تكون بحشوات قذائف المدفعية والحشوات الأساسية للصواريخ، وأيضاً فإن شكل هذه الحشوة يشبه شكل الحشوة الدافعة الصاروخية الثانية لقذيفة [RBG7].



طريقة تجهيز الحشوة:

أ. بالصاعق: يوضع الصاعق في قلب الدائرة للحشوة الأسطوانية في مركز الثقل الهندسي، وإذا كانت الحشوة الأسطوانية متطاولة بشكل كبير فتحتاج في هذه الحالة لوضع الصواعق من الجهتين كما في الحشوة المتطاولة.



ب. بالفتيل المتفجر: إما بربط الفتيل كما في الحشوتين السابقتين [المكعبة والمستطيلة]، أو بثقب ثلاثة ثقوب ومد الفتيل منها، مع عقد الفتيل من بدايته و نهايته، ثم يشد الفتيل من الجهتين ليلاصق جسم العبوة ومن ثم يوضع عليه اللاصق البلاستيكي^{٣٢}.



٤. الحشوة العجينية:


هي عبارة عن حشوة لدنة عجينية سهلة التشكيل، تأتي على شكل أسطواني كأصابع الديناميت وC4، أو شكل متوازي مستطيلات كقالب C4 وC3، أو ليس لها شكل هندسي أصلاً.

طريقة تجهيز الحشوة:

أ. بالصاعق: يوضع الصاعق في مركز الثقل الهندسي للحشوة من الداخل، وذلك بفتح العجينة ووضع الصاعق داخل الحشوة ثم تضم العجينة عليه، ثم توضع الحشوة داخل كيس لتجميع الحشوة


^{٣٢} - الصورة منقولة من موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية ص ١١٢.

جيداً حول الصاعق، ثم نضع على الكيس لاصقاً بلاستيكياً، ولا بد أن تجعل سمك الحشوة من سطح الصاعق في جميع الاتجاهات لا يقل عن ٢.٥ سم^{٣٣}.



ب. بالفتيل المتفجر:


إذا كانت الحشوة العجينية ليس لها شكل هندسي، فيعقد الفتيل المتفجر عدة عقد على بعضها البعض لزيادة قوة الصعق، ومن ثم تقطع الحشوة من المنتصف بسكين وتوضع هذه العقد في مركز الثقل الهندسي للحشوة، ولا بد أن يكون سمك الحشوة من سطح الفتيل في جميع الاتجاهات لا يقل عن ٢.٥ سم، أما إذا كانت الحشوة العجينية أسطوانية، فيمكنك ثقب الحشوة ثلاثة ثقوب كما في الحشوة الأسطوانية، ثم يمرر الفتيل من هذه الثقوب، ثم يعقد الفتيل من بدايته ونهايته، ثم توضع الحشوة في كيس بلاستيكي وتثبت باللاصق^{٣٤}.



٥. الحشوة الجوفاء [المخروطية]:

^{٣٣} - الصورة منقولة من موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية ص ٩٤.
^{٣٤} - الصورة منقولة من موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية ص ١١٢.

الحشوة الجوفاء من أهم الحشوات المستخدمة لأغراض مخصوصة إذ أنها تستخدم لحرق الدروع، وتكمن أهميتها في توفيرها للمادة المتفجرة، وفي ذات الوقت فإنها إذا وجهت إلى هدف يراد ضربه وإحداث أثر فيه فإنها تؤثر عليه تأثيراً كبيراً.



تعريف [الحشوة الجوفاء]:

هي حشوة خاصة مشكلة ذات تجويف، يتم تفجيرها بملاصقة جسم معدني أو من البيتون أو البيتون المسلح، فتحدث فيه خروقات أعمق من الخروق التي تحدثها حشوة عادية مركزة مماثلة لها في الوزن. تعمل الحشوة الجوفاء (Charge Creuse) وفق ظاهرة الحشوة الجوفاء (ظاهرة مونرو) أو ظاهرة (نيومان) أو ظاهرة (مونرو _ نيومان) ولقد عرفت هذه الخاصية منذ العام ١٧٩٢ حيث عرفت بعض تطبيقاتها في المناجم، ولكن أحداً لم يكن يعرف آنذاك تفسير السبب الذي يجعل للحشوات الجوفاء تأثيراً أكبر من تأثير الحشوات المركزة العادية، وترجع أول إشارة إلى أهمية استخدام الحشوات الجوفاء إلى عام ١٨٨٣ دون إيجاد تفسير لها أيضاً، وصادف العام ١٨٨٧ بداية عمل جدي في هذا المجال، فقد لاحظ البروفسور الأمريكي تشارلز مونرو، أثناء عمله في مركز الطوربيد الأمريكي في مدينة نيويورك، عندما فجر قالباً من البارود القطني على سطح درع معدني سميك أن أحرف [U.S.N ١٨٨٤] _ وهي ترمز إلى اسم صانع القالب المتفجر والى سنة الصنع _، وكانت محفورة على سطح القالب الملامس للدرع، وقد انطبعت على سطح الدرع، ولم يجد مونرو سوى تفسير واحد لهذه الظاهرة، هو أن القالب المتفجر لم يلامس الدرع المعدني بالكامل،



لأن الأحرف المحفورة فيه سببت وجود فراغات هوائية صغيرة بين سطحي القالب والدرع، واختبار دقة هذا التفسير أجرى مونرو تجربة أخرى استخدم فيها حزمة من أصابع الديناميت ربطها بإحكام بعد أن سحب الأصبع الموجودة في وسطها إلى الخلف مسافة إنش تقريبا، وعندما فجر الحزمة بملامسة خزانة معدنية أحدثت فيها ثقباً، وبعد أن تأكد مونرو من اكتشافه قام في العام ١٨٨٨ بكتابه بعض المقالات حوله. منذ ذلك الحين أطلق البعض على هذا الاكتشاف اسم (ظاهرة مونرو) وتم الإجماع على أن ما يحدث في الحشوة المشكلة وفق هذا المبدأ هو عملية تركيز لموجة الانفجار الرئيسية داخل التجويف في نقطة واحدة (بؤرة) ينتج عنها الحرق.

ولم يؤد انتشار المعلومات عن ظاهرة مونرو إلى استخدامها في التطبيقات العملية، بل كادت أن تنسى لولا أن جاء الألماني نيومان وأعاد اكتشاف هذه الظاهرة في العام ١٩١٠، ربما دون علمه بتوصل مونرو إلى هذا الاكتشاف، إلى درجة أنه نسبها إلى نفسه، وقد سجل اكتشاف نيومان في ألمانيا (١٩١٠) وبريطانيا (١٩١١) من قبل مؤسسة ألمانية (شركة وستفاليا المساهمة للمتفجرات) وكان سبب اهتمام المؤسسة بهذه الظاهرة هو أنها كانت تسعى إلى تصنيع متفجرات يمكن استخدامها داخل المناجم بأمان، وقد تمكنت هذه المؤسسة من تسجيل براءتي اختراع لنوعين من الحشوات المشكلة لاستعمالها داخل المناجم التي تستخرج منها الخامات في إحداث ثقوب في الصخور تمهيداً لنسفها بدلاً من مثقاب الصخور الآلي، وهكذا بدأ استخدام الحشوات المشكلة للأغراض المدنية.

وترجع أقدم إشارة إلى تطبيق المبدأ لأغراض عسكرية إلى العام ١٩٢١، في هذا العام وصفت بعض المراجع الألمانية حشوات جوفاء تشبه شكل القلنسوة وتتابع بعد ذلك اهتمام الخبراء العسكريين في مختلف الدول بتطبيق مبدأ الحشوة الجوفاء للأغراض الحربية روسيا (١٩٢٥)، إيطاليا (١٩٣٢)، وفي العام ١٩٣٥ اقترحت في ألمانيا فكرة تطبيق المبدأ في صناعة الذخائر الحربية وخصوصاً الألغام. وكان الألمان أول من أدخل استعمال الحشوات الجوفاء خلال الحرب الأهلية الإسبانية ١٩٣٦ وفي العام ١٩٣٩ طور الألمان اللغم المغناطيسي المضاد للدبابات وكان هذا اللغم الذي يحتوي على حشوة جوفاء يلصق على الدبابات باليد وينفجر بواسطة صمام توقيت، كما صور الألمان سلاح (البانزر فاوست) وهو عبارة عن قذيفة ذات حشوة جوفاء مشكلة تطلق بواسطة قاذف أنبوبي حديدي مفتوح الطرفين مستخدمة مبدأ المدفع عديم الارتداد، وتحفظ توازنها أثناء الانطلاق زعانف مثبتة في ذيلها.



وفي أثناء الحرب العالمية الثانية استخدمت الدول المتحاربة تطبيقات المبدأ المذكور في صناعة العديد من الأسلحة والذخائر، فقد استخدم الألمان قذائف للمدفعية وقنابل للطائرات، وقنابل يدوية وصواريخ وجميعها تحوي حشوات جوفاء مشكلة، واستخدم الروس عدة أنواع من قنابل المدفعية ذات الحشوات الجوفاء المشكلة، وطور اليابانيون حشوة مشكلة (لغم لنغ) كانوا يشتبهونها في رأس عمود خشبي طويل يحمله جندي مكلف بمهاجمة الدبابات برأس العمود، كما استخدموا قذائف مدفعية متنوعة مصنوعة وفق مبدأ الحشوات الجوفاء المشكلة، وطور البريطانيون نوعين من القنابل هما: (قنابل بيات Piat Bombs _ وي هايف Bee - Hive) وفق المبدأ نفسه، وطور الأمريكيون أسلحة مشابهة من بينها حشوات خاصة للتخريب، وألغام بحرية.

وبالرغم من أن ظاهرة الحشوات الجوفاء (المشكلة) كانت معروفة منذ العام ١٧٩٢، إلا أن التطور الكبير الهام الذي أضاف إلى الحشوات الجوفاء مقدرة كبيرة على الاختراق لم يتم إلا قبيل نشوب الحرب العالمية الثانية، فقد اكتشف أنه إذا أضيف إلى الحشوة بطانة معدنية تبطن السطح المجوف، فإن مقدرة الحشوة على الاختراق تتضاعف لتصل إلى أربعة أضعاف مقدار الاختراق الذي يمكن الحصول عليه بتفجير الحشوة غير المبطنة ببطانة معدنية.

ويرجع البعض فضل هذا الاكتشاف إلى البروفسور الأمريكي (وود Wood) من جامعة (جونز هبكر) الذي كان أول من اكتشف في سنة ١٩٣٦ بأن تبطين الحشوة الجوفاء ببطانة معدنية من شأنه أن يعطي جزيئات معدنية أو (نفث) مكون من المعدن والغازات الناتجة عن الانفجار يسير بسرعة عالية، ولكن هناك من يؤكد بأن الحشوات المبطنة استخدمت في المناجم الألمانية قبل العام ١٩٣٦.

وفي العام ١٩٤٠ قام هنري موهوبت (وهو مخترع سويسري قام بتطوير الاكتشاف لمصلحة القوات المسلحة الأمريكية) والميجر ديلالاند بتقديم حشوة جوفاء مخروطية الشكل مبطنة ببطانة مصنوعة من الحديد لمصلحة المعدات الحربية الأمريكية، وقام موهوبت بعدها بتصميم قذيفتين خارقتين لمُدفعي الهاوتزر عيار ٧٥ مم و ١٠٥ مم والقنبلة اليدوية الخارقة للدروع (م ٩)، وقذيفة خارقة للدروع تطلق بواسطة بندقية عادية (كما هو الحال بالنسبة للانيرجا) طورت فيما بعد ونتج عن تطويرها تصميم سلاح البازوكا الصاروخي الخارق للدروع الذي استعمل لأول مرة في أوائل ١٩٤٣ في شمال أفريقيا.

وهكذا فإن فضل تطوير الذخائر والأسلحة ذات الحشوة الجوفاء (المشكلة) المبطنة ببطانة معدنية يرجع إلى موهوبت، إلى الدرجة التي دعت البعض إلى اقتراح إطلاق اسم مبدأ موهوبت على هذا




التطوير الهام للحشوات المشكلة وإليه يرجع الفضل في حيازة القوات المسلحة الأمريكية للذخيرة والأسلحة ذات الحشوات الجوفاء المشكلة ذات البطانة المعدنية في وقت مبكر من نشوب الحرب العالمية الثانية في سنة ١٩٤٢ على وجه التحديد وإليه أيضا يرجع الفضل في تصميم أكثر الأسلحة المضادة للدروع فعالية وأجداها من الناحية العملية في ذلك الوقت، وهو سلاح البازوكا المضاد للدروع، ولقد كان الدافع إلى هذا الابتكار استنتاج منطقي وبسيط جداً، وهو أنه إذا كانت ظاهرة مونرو تحدث عن طريق تركيز الموجة الانفجارية الرئيسية وتوجيهات في اتجاه واحد، فإن من الواضح أن تأثيرها سوف يزداد إذا أمكن زيادة كثافة هذه الموجة الانفجارية هو إضافة بطانة معدنية تنحطم عند حدوث الانفجار، الأمر الذي سيجعل الموجة الانفجارية تحمل معها الجزينات والغازات المتبقية من البطانة المعدنية فتزداد كثافتها وبالتالي مقدرتها على الاختراق.

ولقد أقبلت الدول على الاستفادة من مبدأ الحشوة الجوفاء في الصناعة الحربية، نظراً لأنه يؤمن المزايا العسكرية التالية:

١. التوفير في المتفجرات المستخدمة في قطع الجسور المعدنية وخرق أبواب وجدران التحصينات.
 ٢. التوفير في وزن المتفجرات اللازمة لخرق الدبابات والعربات المدرعة، الأمر الذي يؤدي بالتالي إلى تخفيف وزن الحشوة الدافعة للقذائف وتخفيف وزن السلاح القاذف بشكل ينقص سعره ويزيد قدرته على المناورة.
 ٣. إيجاد سلاح خفيف ورخيص وقادر على مجابهة الدبابات وتدمير دروعها المتزايدة السماكة.
 ٤. إيجاد وسيلة سريعة ورخيصة لفتح ثغرات في جدران الأبنية والتحصينات أو في ركائز ومتكات الجسور بغية وضع حشوة المتفجرات فيها بدلا من فتح هذه الثغرات بالمشقاب الآلي.
- ومن التطبيقات العسكرية للحشوة الجوفاء: قنابل القواذف الصاروخية المضادة للدبابات، وقنابل المدافع عديمة الارتداد المضادة للدبابات، والقنابل البندقية المضادة للدبابات والقنابل اليدوية المضادة للدبابات والحشوات الخاصة المستخدمة لتدمير التحصينات البيتونية، والبيتونية المسلحة، والحشوات الخاصة المستخدمة لقطع العوارض المعدنية في الجسور المعدنية، والحشوات الخاصة بفتح الثقوب في الجدران أو في ركائز الجسور ومتكاتها، والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات بنوعيتها (أرض - أرض، جو - أرض).

وتقسم الحشوات الجوفاء العسكرية حسب استخدامها:

١. حشوات القطع: وتكون على شكل اسطوانة مجوفة، أو نصف متوازي مستطيلات مجوف.




حشوة قطع الصفايح = ح-

$$ح - \frac{1}{4} =$$

حيث ح = وزن الحشوة العادية اللازمة لقطع الصفايح المعدنية من
قوانين قطع الصفايح المعدنية.

(راجع قوانين قطع الصفايح المعدنية - من الفصل السابع: النسف والتخريب)

٢. حشوات الاختراق: وتكون ذات شكل مخروطي أو خوذي أو نصف كروي أو قنبي، وتتألف كل حشوة مهما كان شكلها أو الغرض من استخدامها من المادة المتفجرة، جهاز الصعق، التجويف، بطانة التجويف المعدنية.





تأثير البطانة المعدنية:

إذا قارنا بين تأثير حشوتين من نوع الحشوات الجوفاء إحداهما مبطنة والأخرى بدون بطانة معدنية، فإننا نلاحظ ما يلي:

أ. إذا كانت الحشوتان على اتصال مباشر بالهدف أي في حالة انعدام المسافة التي تفصل بين الهدف وقاعدة التجويف فإنهما تعطيان التأثير نفسه.

ب. أما إذا كانت الحشوتان المذكورتان على مسافة مناسبة من الهدف، فإن تأثير الحشوة غير المبطنة يكون أقل بكثير من تأثير الحشوة المبطنة.

ولقد بدأ الاهتمام من العام ١٩٤٢ بدراسة وتفسير ما يحدث للبطانة المعدنية المستخدمة في الحشوة الجوفاء منذ اللحظة التي تصطم فيها القذيفة الحاملة للحشوة حتى حدوث عملية الخرق، وكانت العقبة أمام هذا التفسير آنذاك هي افتقار العلم إلى وسيلة مناسبة تمكن من ملاحظة ما يحدث بالضبط، إلى أن تمكن العلماء في بريطانيا وأمريكا من تطبيق استخدام التصوير بالأشعة لهذا الغرض، وفي أعقاب ذلك أعلن بركهوف في الولايات المتحدة الأمريكية، عن نظريته التي تقول: بأن عملية تحطيم البطانة المعدنية يجب أن تفهم في ضوء قوانين حركة الموائع (**Hydrodynamic Theory of Fluid Flow**) وفي الوقت نفسه توصل فريق من العلماء البريطانيين المهتمين بهذه المسألة إلى نتائج مماثلة لتلك التي توصل إليها العلماء في الولايات المتحدة وباعتماد أيضاً على صور الأشعة وقد حصلوا عليها في وقت سابق لتلك التي تم الحصول عليها في الولايات المتحدة، ولا يرجع فضل سبق في هذا المجال للأميركيين، حيث أن النظرية المقبولة حالياً لتحطيم البطانة المعدنية (**Hydrodynamic Theory of Detonation**)، وضعها العالم البريطاني شاييلور دون الاعتماد على نتائج البحوث الأمريكية.

ولتوضيح ميكانيكية تحطم البطانة المعدنية في الحشوة الجوفاء يمكن القول أن ميكانيكية انفجار الحشوة الجوفاء تتمثل في تحطم البطانة المعدنية نتيجة لوقوع الموجة الانفجارية على جدران المخروط وما يعقب ذلك من تركيز لموجة الضغط، فإذا كانت المسافة بين قاعدة التجويف والهدف هي المسافة المثل المطلوبة، فستكون النتيجة عند حدوث الانفجار تحطم البطانة المعدنية بالكامل قبل أن تصل موجة الضغط إلى الهدف.

أما ميكانيكية تحطم البطانة المعدنية، كما وصفها بركهوف فهي: عند انفجار الصاعق تنتج موجة انفجارية تتقدم خلال المادة المتفجرة، وبوصولها إلى قمة المخروط المعدني الرقيق الجدار (البطانة المعدنية) تحدث فجأة ضغطاً عالياً جداً على الجدار الخارج للمخروط مسببة تحطم جداره وتحرك



معدنه إلى الداخل في اتجاه المركز بسرعة عالية جداً، ويحتفظ المعدن المتحرك بالشكل المخروطي مع تقدم قمة المخروط على طول محوره إلى الأمام، ويلبي قمة المخروط المتقدمة كتلة متكونة من معدن الجدار الخارجي للمخروط المتحطم بالكامل أما معدن الجدار الداخل للمخروط فإنه يكون نفثاً يبرز من القمة الداخلية للمخروط ويندفع بسرعة عالية على طول المحور الأمام وهكذا فإن معدن البطانة المخروطية ينقسم إلى قسمين:

معدن الجدار الخارجي: ويتشكل في هيئة كتلة تندفع إلى الإمام بسرعة بطيئة نسبياً (حوالي ٥٠٠ _ ١٠٠٠ متر / ثانية)، ومعدن الجدار الداخلي: ويكون عموداً من النفث يندفع إلى الأمام على طول محور المخروط بسرعة عالية جداً (حوالي ٢٠٠٠ _ ١٠.٠٠٠ متر/ ثانية، وقد تصل إلى ١٥.٠٠٠ متر/ ثانية).

إن العامل المسبب لخرق الهدف ليس الكتلة المتكونة من الجدار الخارجي للمخروط ولكنه عمود النفث المتكون من جدار المخروط الداخلي، إذ أن جزيئاته تحدث ضغطاً عالياً جداً على مادة الهدف، يقدر بـ ١/٣ مليون ضغط جوي، وهذا الضغط يزيد إلى حد كبير جداً عن مقاومة مادة الهدف، مما يتسبب في إزاحتها ودفعها أمام مسار عمود النفث وكأنها سائل لزج وينجم عن ذلك خرق يكون قطره دائماً أكبر من قطر عمود النفث المسبب للخرق.

العوامل المؤثرة في زيادة فاعلية الحشوات الجوفاء:

تتأثر فاعلية الحشوة أو قدرتها على الاختراق بالعوامل التالية:

أولاً: نوع المادة المتفجرة:

ينبغي أن يكون نوع المادة المتفجرة من المواد الشديدة الانفجار التي يمكن قولبتها مثل C4 و C3. ثانياً: مادة البطانة:

هناك علاقة بين مقدار الاختراق وبين مادة البطانة (سمك البطانة، كثافة المعدن، قابلية المعدن للسحب والطرق) وهذه العلاقة هامة جداً لدى اختيار معدن البطانة، ويتوقف مقدار الاختراق بشكل عام على كثافة معدن البطانة، فقد وجد من خلال التجارب أن زيادة سماكة البطانة لغاية ملم واحد فقط في حشوات يقارب قطرها ٤٢ ملم لتؤدي إلى زيادة مطردة في عمق الاختراق، ولكن إذا تجاوزت سماكة البطانة هذا المقدار فإن ذلك لا يسبب زيادة تذكر في الاختراق إلى أن تبلغ السماكة حداً معيناً حرجاً تبدأ عندها قدرة الحشوة على الاختراق في النقصان، وكلما زادت قابلية معدن البطانة للسحب والطرق كلما زادت قدرة الحشوة على الاختراق بشكل عام، وعموماً فإن



أنسب المعادن التي يمكن استخدامها هي الألمنيوم والنحاس الأحمر والصلب، وهناك سبائك معدنية أخرى أفضل ويعتبر تركيبها من أسرار الصناعة الحربية لكل دولة.

ثالثاً: المسافة بين قاعدة الحشوة وسطح الهدف:

لكي تعطي الحشوة الجوفاء فعاليتها القصوى، يجب أن تكون هناك مسافة مناسبة تباعد قاعدة مخروط الحشوة عن سطح الهدف، وذلك لأن جزيئات عمود النفط هي العامل الفعال في عملية الاختراق، ولكي يعطي عمود النفط هذا الوقت الكافي ليتكون ويمتد فلا بد من وجود المسافة المبعادة المذكورة، وما ينطبق على نقصان المسافة المبعادة المناسبة _ من حيث ارتباطها بنقصان مقدار الاختراق _ ينطبق أيضاً على زيادة المسافة، لأن عمود النفط سوف يخترق طبقة إضافية من الهواء، وهذا الاختراق سوف يكون على حساب سمك مماثل من معدن الهدف المراد اختراقه وبالتالي يقل الاختراق، وليست المسافة المبعادة المثالية ثابتة وإنما باختلاف المعدن الذي يستخدم في صنع البطانة، فلكل معدن مسافة مبعادة مثالية خاصة به ومن الممكن زيادة المسافة المبعادة إلى حد كبير وذلك باختيار شكل مناسب لتجويف الحشوة المشكلة واستخدام بطانة معدنية ملائمة.

وأهمية ذلك هو الوصول إلى تركيز الموجة الانفجارية في بعد بؤري كبير وتمكين عمود النفط من الاستطالة مع الاحتفاظ بفعاليتها إلى مسافات كبيرة.

رابعاً: تشكيل الحشوة: هناك علاقة بين مقدار الاختراق وبين زوايا تشكيل تجاويف الحشوات وأنواعها المختلفة فالحشوة نصف الكروية تعطي عمق اختراق أقل، ولكن قطر الحرق الذي تحدثه أكبر بالمقارنة مع الحشوة المخروطية، وإذا اتحد التجويف نصف الكروي بتجويف محوري آخر على شكل أنبوبة محورية سبكية، فإن من شأن هذا التجويف الأنبوبي الإضافي أن يزيد عمق الاختراق الحادث في الدرع، إذ يسبب نشوء عمود نفث سبكي (أي سابق على تكون عمود النفط الأساسي) منشؤه هذا الجزء الأنبوبي من تجويف الحشوة، وقد استخدم هذا النوع من الحشوات في المدفع ٧٥ ملم عديم الارتداد، أما الحشوة القينية فهي تطوير للنوع السابق، وفي كلا النوعين ينشأ عمود نفث منشؤه الجزء الاسطواني للحشوة، يليه عمود النفط الأساسي الناشئ من التجويف الأساسي (نصف الكروي أو القيني) ثم يلي ذلك كتلة هي عبارة عن الجزء الأساسي من مادة البطانة المتحطمة.

خامساً: وضع الصاعق:



إن اختيار وضع مناسب للصاعق في الحشوات الجوفاء المشكلة عملية هامة ذلك أن عملية الصعق يجب أن تضمن تسارعاً ذاتياً لانفجار الحشوة الرئيسية في اتجاه الموجة الانفجارية لكي يمكن إحداث أقصى اختراق ممكن للهدف.

ويوضع الصاعق في حشوات القص والقطع المتطاولة في أحد طرفي الحشوة بشكل متعامد مع محورها، عندئذ تتحرك موجة الصعق من أحد طرفي الحشوة إلى الطرف الآخر، أما بالنسبة إلى الحشوات الخارقة الأخرى فيتم وضع الصاعق في أعلاها بحيث تتحرك موجة الصعق نحو الأسفل من القمة إلى القاعدة، ويجب أن يوضع الصاعق متعامداً مع زاوية التجويف، ويجب أن لا يقترب الصاعق بشكل كبير من زاوية تجويف الحشوة حتى تتمكن الموجة الانفجارية من السريان في أجزاء الحشوة بالشكل المطلوب.

سادساً: تعبئة الحشوة:

تتطلب تعبئة الحشوة الجوفاء دقة شديدة، إذ أن عدم تطابق محور تجويف الحشوة مع محور الحشوة نفسها يؤدي إلى نقصان في مقدار الاختراق وبالإضافة إلى ذلك، فإن هناك عدداً من العوامل الأخرى التي تؤثر بشكل سلبي على مقدار الاختراق وتبدو هذه التأثيرات واضحة في الحشوات الصغيرة أكثر منها في الحشوات الكبيرة، وهذه العوامل هي:

التفاوت أو عدم الانتظام في سماكة البطانة المعدنية، ووجود طبقة غير كافية من المادة المتفجرة على قاعدة تجويف الحشوة، ووجود فجوات أو نقاط قليلة الكثافة في الحشوة المتفجرة.

سابعاً: توزيع الحشوة:

لدى تشكيل الحشوة يجب الانتباه إلى سرعة تحطم البطانة المعدنية عند الانفجار، ذلك أن تناقص سرعة تحطم البطانة يزيد مقدار الاختراق، ولكي يمكن إنقاص سرعة تحطم البطانة فإن من الضروري تقليل كمية المتفجرات في اتجاه تقدم الموجة الانفجارية، بمعنى أن لا تزيد كمية المادة المتفجرة خلف البطانة المعدنية _ المخروطية _ أكثر من الكمية المطلوبة.

ثامناً: الدوران:

إن حفظ توازن المقذوف أثناء اتجاهه نحو الهدف يتم إما بجعله يدور حول محوره أو بواسطة تزويده بزعانف ذيلية، ولدوران المقذوفات (التي تحتوي على حشوات جوفاء مشكلة) حول نفسها تأثير سلبي على عملية الاختراق، نظراً لأن عمود النفط المتكون في المقذوفات التي تدور حول نفسها يميل إلى الانتشار، ويزداد هذا التأثير تدريجياً بازدياد سرعة الدوران حتى يصل ذروته عند حد معين يتوقف بعده أي تأثير سلبي إضافي ويقل تأثير المقذوفات التي تدور حول نفسها بنسبة ٥٠% من



تأثير المقذوفات المزودة بزعانف ذيلية تحفظ توازنها عند الطيران، ولا يتأثر الحجم الكلي للخرق الحادث في الدرع بالدوران، ولكن ما يحدث هو أن قطر الخرق يزيد بينما يقل عمق الاختراق^{٣٥}.

[حساب زاوية الشكل المخروطي للحشوة نستخدم القانون التالي:

حساب الوضع النموذجي لزاوية التشكيل أي (زاوية الحشوة).

قاعدة:

قطر المخروط = ارتفاع المخروط [عمق المخروط].

سماكة المادة المتفجرة من بعد المخروط = ٢ ارتفاع المخروط

بعد العبوة عن الهدف = ارتفاع المخروط

الخرق في الهدف = ٢ ارتفاع المخروط

القانون:

$$S \times 0.447 = R$$

$$S \times 0.447 = B$$

$$7 \div 22 \times B = I$$

$$زاوية رسم المخروط = I \div 0.01746 \text{ (عدد ثابت)} \div R$$

حيث أن:

R: عمق المخروط (ارتفاع المخروط).

B: قطر المخروط.

I: محيط قاعدة المخروط.

S: سمك الهدف المراد خرقه.

D: بعد العبوة عن سطح الهدف المراد خرقه.

مثال: قطعة من الحديد سماكتها ١٧ سم، أوجد أبعاد المخروط ، وزاوية تشكيلها ؟

الحل:

نوجد قيمة **R** (ارتفاع المخروط).

$$S \times 0.447 = R$$

$$R = 17 \times 0.447 = 7.599 \text{ تُقَرَّب النتيجة إلى } 7.6$$

ثم نوجد قيمة **B** (قطر المخروط).

^{٣٥} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف من ص ٣٠ إلى ص ٤٤.



$$S \times 0.0447 = B$$

$$17 \times 0.0447 = B \text{ سم } 7.599 = \text{تُقرَّب النتيجة إلى } 7.6.$$

ثم نوجد قيمة I (محيط قاعدة المخروط):

$$7 \div 22 \times B = I$$

$$23.885 = 7 \div 22 \times 7.6 = I$$

إذاً ارتفاع المخروط = 7.6

قطر المخروط = 7.6

محيط قاعدة المخروط = 23.885

بعد إيجاد المعطيات السابقة نقوم بتطبيق قانون زاوية رسم المخروط:

$$R \div 0.01746 \div I = \text{زاوية رسم المخروط}$$


$$\text{زاوية رسم المخروط} = 7.6 \div 0.01746 \div 23.885 = 179.997^\circ \text{ تُقرَّب النتيجة إلى } 180^\circ.$$

طريقة صناعة المخروط:


بعد أن نحسب المحيط والأبعاد نقوم بالتالي:

١. نحضر قطعة من النحاس أو الألمونيوم التي نريد تشكيلها والأفضل أن تكون بسماكة لا تزيد عن ١ ملم.


٢. نرسم خط مستقيم على القطعة بزاوية 180° .



٣. نضع نقطة في منتصف الخط، ثم نفتح الفرجار مسافة عمق المخروط والتي هي 7.599.



٤. نثبت رأس الفرجار في منتصف الخط ، ثم نرسم نصف دائرة وتكون كما في الشكل التالي:



٥. نقص الشكل ثم نلف القطعة على شكل مخروط، فينتج قمع [مخروط] بقطر ٧.٦ وعمق ٧.٦.

قانون حساب كمية المادة المتفجرة:

وزن المادة المتفجرة بالجرام = حجم الحشوة (سم) ÷ ٠.٦ (عدد ثابت).

علماً بأن حجم الحشوة (سم) = طول العبوة (سم) × عرضها (سم) × سماكتها (سم)³.

تنبيه: هذا القانون يستخدم لحساب وزن المادة المتفجرة في جميع الحشوات المكعبة، ويمكن استخدامه

في الحشوات الجوفاء وذلك بجعل القطر مكان العرض والقطر مكان السماكة في القانون، مع

الإحاطة بأن الناتج من المادة المتفجرة سيكون أكبر من الكمية المطلوبة بقليل، والفائدة من هذا

القانون في الحشوات الجوفاء من باب التقريب فقط و الله أعلم.

ملاحظات:



١. حافظ على المسافة المحددة بين الهدف والحشوة حتى تضمن تأثيراً قوياً، لأنه كلما ابتعدت الحشوة عن الهدف أكثر من اللازم فإن الهواء الجوي يقوم بإضعاف موجة الضغط، وهكذا إذا كانت الحشوة قريبة من الهدف أكثر من الحد المطلوب والحد في القانون، فإن هذا القرب لا يساعد موجة الضغط على تجميع قوتها المطلوبة لإحداث الأثر التدميري المطلوب.

٢. ضع الصاعق خلف الحشوة مقابلاً لزاوية المخروط بحيث يشكل الصاعق مع الزاوية خط وهمي مستقيم، وإن لم تضعه بشكل صحيح فإن الموجة الانفجارية لن تعمل بشكل صحيح داخل الحشوة، وبالتالي فإن موجة الضغط ستضطرب في الخارج مما يؤدي إلى ضعف اختراق الهدف أو عدمه بالكلية.

٣. لا تزيد كمية المادة المتفجرة خلف المخروط عن الحد المطلوب وإلا فإن قوة موجة الضغط ستضطرب وتتشتت، وسيؤثر الاضطراب والتشتت على تدمير الهدف تأثيراً سلبياً، وسيكون الانفجار انفجار حشوة مركزة ولن يكون انفجار حشوة جوفاء.

٤. لا تجعل الصاعق قريباً من زاوية القمع المخروطي بشكل كبير وذلك لمساعدة الموجة الانفجارية [موجة الصعق] من العمل بشكل كامل، وإلا فإن قرب الصاعق من زاوية القمع المخروطي سيؤدي إلى إضعاف تأثير الحشوة على الهدف.

٥. اجعل الجدار المحيط بالحشوة والغطاء الخلفي أسمك من جدار المخروط، وذلك لزيادة قوة موجة الضغط المنطلقة من القمع المخروطي مستفيداً من خاصية الانعكاس.

٦. يجب أن تكون المادة المتفجرة متجانسة في جزيئاتها، ومتماسكة، وأن لا تكون متفككة أو مرتخية لتؤدي الغرض التدميري المطلوب.

٦. الحشوة المقعرة [الخوذية - النصف كروية]:



تستخدم هذه الحشوة للخرق، ولتوجيه الشظايا لهدف محدد أو جهة بعينها، حيث توضع الشظايا مقاس ٤ ملم - ١٠ ملم من الكرات الحديدية [رومان بلي] من الأمام [مكان التقعير]، إذ تستخدم للأفراد كرات حديدية ذات حجم من ٤ - ٧ ملم، وللآلية كرات حديدية ذات حجم ٨ - ١٠ ملم.

مميزات الحشوة المقعرة:

١. الحشوة المقعرة تحرق خرقاً كبير القطر في الهدف لكن هذا الخرق في الغالب يكون قصير العمق هذا إذا كانت العبوة قريبة من الهدف.



٢. تستخدم لضرب الأهداف البعيدة نسبياً بالشظايا وقد تصل مسافة الأهداف المنوي استهدافها إلى ١٠٠ متر.



طريقة تجهيز الحشوة:

أدوات العمل:

أ. قمع مقعر من مادة الألمونيوم.

ب. شظايا [كرات حديدية].

ج. متفجرات عجينية أو متفجرات على شكل بودرة.




- د. محيط دائري من الحديد السميك، سمكه لا يقل عن ٣ ملم.
- هـ. غطاء خلفي دائري مثقوب من المنتصف.
- و. صاعق.
- خطوات العمل:
- أ. ثبت قمع الألومنيوم على المحيط الحديدي.
- ب. ضع الشظايا على القمع من الداخل بشكل مرتب.
- ج. ضع على الشظايا صمغ الباتكس [الغراء الأصفر] تشيبتها أو أي غراء يقوم بنفس العمل، ثم دع الشظايا حتى تجف.
- د. قم بدهن الشظايا بعازل من الشمع أو الفازلين لعزل مادة الغراء عن الحشوة المتفجرة.
- هـ. ضع الحشوة خلف الشظايا من الداخل.
- و. ضع الغطاء الحديدي وأحكم إغلاقه على الحشوة.
- ز. أخيراً ضع الصاعق في الفتحة المخصصة له في وسط الغطاء الخلفي.

ملاحظات:

١. الفائدة من قمع الألومنيوم رفع درجة الحرارة أثناء الانفجار، وأيضاً في تشكيل الحشوة.
٢. يجب أن يكون محيط الحشوة والغطاء الخلفي سميكاً أو أكبر سمكاً من سماكة جدار قمع الألمنيوم المخروط، ولا بد أن لا يزيد سمك المخروط عن ١ ملم وذلك للاستفادة من خاصية الانعكاس، والاستفادة من أكبر قدر ممكن من الموجة.
٣. أن لا يزيد سمك المادة المتفجرة عن حدها المطلوب وذلك خوفاً من أن تسبب زيادة سمك المادة خلف الشظايا في تشتت الموجة المنطلقة من التقعير، ويكون انفجار العبوة في هذه الحالة مركزاً [أي كأنفجار الحشوة المركزة].
٤. أن لا تزيد نسبة المادة المتفجرة عن ٦ إلى ١٠ أضعاف من نسبة الشظايا وجدار القمع المخروطي.
٥. أن لا يكون الصاعق قريباً من زاوية التجويف [زاوية القمع المخروطي من الألمنيوم] فيؤدي ذلك إلى تشتيت الموجة.
٦. يجب وضع الصاعق في المحور المقابل لزاوية القمع المخروطي.
٧. يُنصح بمشاهدة فلم [عبوة رعد] من إنتاج حركة حماس.

٧. الحشوة الخدبة:

- طريقة تجهيز الحشوة المحدبة كطريقة تجهيز الحشوة المقعرة إلا أن بين الحشوتين فارقين مهمين:
- أ. يستخدم في هذه الحشوة قمع محدب، وفي الحشوة المقعرة قمع مقعر.
 - ب. انتشار الشظايا في هذه الحشوة على شكل زاوية منفرجة، وتنتشر الشظايا في الحشوة المقعرة على شكل زاوية حادة.
 - ج. تستهدف الحشوة المحدبة الأهداف البشرية على بعد ٥ إلى ١٥ م، وتستهدف الحشوة المقعرة الأهداف البشرية والآلية، وهي قادرة على ضرب الأهداف حتى مسافة ١٠٠ م.



إرشادات هامة:

[زيادة تأثير الحشوات:

أولاً: الحشوات:

١. كلما زادت كمية المادة المتفجرة، كلما زاد تأثيرها.
٢. المتفجرات العسكرية أكبر أثراً من المتفجرات الشعبية.
٣. نوع المادة: كلما كانت المادة أقوى كان تأثيرها أكبر.
٤. شكل المادة: الحشوة الجوفاء مثلاً تأثيرها في الهدف أكبر من تأثير الحشوة المركزة.
٥. وضع الصاعق في مركز الثقل الهندسي لكل عبوة كما هو موضح سابقاً، ويراعى أن يغمر ثلث الصاعق على أقل تقدير في المادة المتفجرة، وأيضاً لا بد أن يحسب عدد الصواعق أو الفتائل المطلوبة لتفجير الحشوات لضمان موجة انفجار [موجة صاعق] قوية، وبالتالي ضمان انفجار ناجح وكامل.



٦. قوه المادة: لزيادة قوة الانفجار في المادة المتفجرة يجب أن تتوفر المواصفات التالية:

- يجب أن تكون متماسكة ومضغوطة.
- مجمعة حول الصاعق أو الفتيل.
- أن تتوفر فيها [سلسلة التفجير].
- أن تكون على درجة جيدة من النقاء والصلاحية وكلما كانت المادة نقية كان تأثيرها أقوى، ومثال ذلك TNT الأمريكي أنقى من الروسي وبالتالي فإن TNT الأمريكي أقوى من الروسي.
- البطانة والقمع: إذا كانت الحشوة وخاصة الجوفاء ملبسة ببطانة من الألمنيوم، فإن تأثير الحشوة على الهدف سيكون أكبر مما لو كانت الحشوة غير ملبسة ببطانة من الألمنيوم.
- الشظايا: من أفضل أنواع الشظايا هي الكرات الحديدية [رمان بلي]، وأنسب ما يستخدم للأفراد كرات حديدية ذات حجم ٤ - ٧ ملم، وأما الآليات فأنسب ما يستخدم لها كرات حديدية ذات حجم ٨ - ١٠ ملم.

وللشظايا مميزات لا بد أن تتوفر فيها، وهي كالتالي:

أ. أن تكون كروية الشكل.

ب. أن تكون منتظمة ومرصوفة بشكل جيد.

ج. أن تكون متماسكة فيما بينها بمادة لاصقة.

د. تسميمها إذا أمكن.

ملاحظة: إذا تعذر وجود الكرات المعدنية فيمكن استخدام المسامير والبراغي بسمك ٨ - ١٠ ملم مقطعة إلى قطع صغيرة طول كل منها لا يزيد عن ١ سم، وتوضع بانتظام على شكل طبقتين لئلا تذوب من شدة حرارة الانفجار.

ثانياً: المحيط والمسافة:

هناك ثلاث حالات تتعلق بمحيط الحشوة الموضوعة فيه والمسافة الفاصلة بين الحشوة والهدف، إذ أن الحشوة كلما كانت محصورة كان تدميرها للهدف أكبر، وكلما كانت قريبة منه كان تدميرها له أكبر:

١. أن تكون الحشوة موضوعة في جو مفتوح بعيدة عن الهدف.

٢. أن تكون الحشوة محصورة قريبة من الهدف.

٣. أن تكون الحشوة مغمورة في الهدف المراد تدميره. وفي هذه الحالة يكون تدمير الحشوة للهدف شديداً.



ثالثاً: الهدف:

تختلف قوة تدمير الحشوة للهدف باختلاف نوعية الهدف، فمثلاً إذا فُجرت عدة حشوات زنة كل حشوة ٥ كغم على أهداف مختلفة؛ بشرية وآلية غير مدرعة وآلية مدرعة، تكون النتيجة أن الهدف البشري أكثر تأثراً بانفجار الحشوة من الآلية غير المدرعة، والآلية غير المدرعة أكثر تأثراً بانفجار الحشوة من الآلية المدرعة. ويرجع اختلاف تأثير الأهداف بالانفجار حسب قوة وصلابة الأهداف أو ضعفها^{٣٧}.



^{٣٧} - منقول بتصرف من مذكرة - بدون عنوان - على شبكة الإنترنت.

الفصل الخامس: توصيلات الفتائل والعقد

[أولاً: توصيلات الفتائل البطيئة والسريعة:

١. توصيل فتيل بطيء بآخر بطيء:

- يقطع طرفي الفتيلين بزاوية ٤٥°.

- يوضع الطرفان على بعضهما بحيث يتلامس البارود الأسود في كلا الفتيلين، وتكون الشطفة بعكس الأخرى كما في الشكل:



- يربط الطرفان بشريط لاصق.

- يمكن وضع رأس عود ثقاب بين شطفتي الفتيلين قبل تثبيتهما بشريط لاصق بحيث يلامس رأس العود طرفي الفتيلين، ثم يتم التثبيت بشريط لاصق، وعند إشعال طرف الفتيل الأول ووصول الشرارة إلى مكان الشطفتين يشتعل عود الكبريت فيعطي نفثه قوية للطرف الآخر ومن ثم يشتعل وتستمر الشرارة حتى تصل إلى نهاية الفتيل.

ولهذه الطريقة عيوب يجب تلافيها، وهي كالتالي:

أ. إذا لم يشب طرفي الفتيلين بشكل جيد بلاصق فقد يترلق أحد الطرفين مما يسبب انقطاع في الشرارة النارية ومن ثم لا تصل إلى الطرف الآخر.

ب. إذا تسربت الرطوبة إلى الوصلة - خاصة إذا مرّ وقت طويل على الربطة - فهذا من شأنه أن يجعل الشرارة لا تنتقل.

٢. توصيل فتيل بطيء بآخر سريع:

إتبع نفس الخطوات في توصيل فتيل بطيء بآخر بطيء، وإذا أردت توصيل فتيل سريع بآخر سريع فاتبع أيضاً نفس الخطوات السابقة.

٣. توصيل فتيل بطيء أو سريع بالصاعق الناري:


- تقطع الفتيل من جهة بزاوية ٩٠°، ومن الجهة الأخرى بزاوية ٤٥°.

- تدخل جهة الفتيل المقطوعة بزاوية ٩٠° داخل الصاعق الناري، ثم تضع الكماشة على حافة فتحة الصاعق، ثم اضغط قليلاً على جدار الصاعق من الأعلى من الحافة حتى يمسك بالفتيل، أو بدلاً من ذلك ثبت الفتيل والصاعق بشريط لاصق. لكن لا تزيد كمية ربط الشريط اللاصق لئلا ينقطع دخول الأكسجين عن الفتيل فتقطع بالتالي الشرارة النارية.

- ضع رأس الفتيل الذي بزاوية ٤٥° قي يدك اليمنى على بطن إصبعك السبابة، وضع الوسطى على الفتيل، وضع الفتيل في بطن الخنصر والبنصر وبعدها ضع عود الثقاب على الفتيل وبالتحديد ضع رأس العود الأحمر على زاوية ٤٥° في الفتيل وثبت العود بإصبعك الإبهام، ثم مرر علبة الكبريت على عود الثقاب، وعند اشتعال العود يشتعل الفتيل ومن ثمن ينقل الفتيل الشرارة للصاعق، وهذه الطريقة تعتبر أسرع طريقة لإشعال الفتيل البطيء [الآمن].

٤. توصيل فتيل بطيء مع الصاعق بفتيل آخر متفجر:


هذا التوصيل كثير الاستعمال في حالات النسف والتخريب، وبشكل عام فإنه يستخدم في الأعمال المدنية والتدريب، والمطلوب هو تحويل الشرارة النارية في الفتيل البطيء إلى موجة انفجار في الفتيل الصاعق، وعند توصيلها يجب استعمال وسيط يقوم بهذه المهمة وهذا الوسيط هو الصاعق، حيث نقوم بوصل طرف الفتيل البطيء بالصاعق حسب الطريقة المذكورة سابقاً، ثم نثبت الصاعق على سطح الفتيل المتفجر بواسطة شريط لاصق على طول الصاعق، وخصوصاً على طرف المادة المتفجرة من الصاعق، فعند اشتعال الفتيل البطيء تنتقل الشرارة النارية إلى الصاعق فينفجر ويولد موجة انفجار تنتقل للفتيل المتفجر الملتصق به، ولا بد هنا من التنبيه على وضع مؤخرة الصاعق على الفتيل المتفجر باتجاه موجة الانفجار، أو بمعنى آخر باتجاه الحشوات الأساسية اللازم تفجيرها.



ثانياً: توصيلات الفتائل المتفجرة [فتائل الكورتكس]:


١. توصيل فتيل متفجر بآخر متفجر بطريقة الملامسة:

في هذه التوصيلة لا بد أن تكون مسافة الملامسة بين الفتيلين لا تقل عن ١٠ سم، ويتم التثبيت بواسطة شريط لاصق ويشد بقوة، وتستعمل هذه الطريقة لإكمال خط رئيسي أو لأخذ خط فرعي من خط رئيسي. ويجب الانتباه لاتجاه الموجة الانفجارية عند توصيل الخط الرئيسي بآخر رئيسي وعند أخذ خط فرعي بآخر رئيسي، وإذا كان التوصيل عكس الموجة الانفجارية فيمكن أن ينقطع الانفجار [الموجة الانفجارية]. ويجب إبقاء طرف حر في كل فتيل بقدر لا يقل عن ١٠ سم تحسباً للرطوبة في الفتيل الفرعي وعند وصل فتيل رئيسي بآخر رئيسي.




٢. توصيل فتيل متفجر بآخر متفجر بطريقة كسر الوتد:

تستخدم هذه التوصيلة لوصل فتيل رئيسي بآخر رئيسي ولأخذ خط فرعي من خط رئيسي، وهنا يجب التنبيه إلى اتجاه الموجة الانفجارية بحيث لا تكون الوصلة مربوطة عكس اتجاه الموجة، لأن ذلك يؤدي إلى انقطاع الفتل وبالتالي انقطاع الموجة الانفجارية، ويجب زيادة طرف حر لا يقل عن ١٠ سم من الفتيل الرئيسي أو الفرعي تحسباً للرطوبة، وتستخدم هذه الطريقة في حالات العمل السريع وعند عدم وجود وقت، ويجب أن لا تقل مسافة التلامس بين الفتيلين عن ١٥ سم، ومن عيوب هذه التوصيلة أنه في حالات البرد الشديد فإن الفتيل المتفجر يتصلب مما يؤدي إلى انكساره إذا لويناه أو كسرناه.



٣. عقد ورقة الشجرة:

تستخدم هذه العقدة لأخذ خط فرعي من خط رئيسي عند عدم معرفة اتجاه الموجة، وهذه التوصيلة تعتبر من أفضل التوصيلات لتوصيل فتيل فرعي بآخر رئيسي وينصح باستخدامها في عمليات التفجير.




عقدة ورقة الشجرة
قبل التثبيت باللاصق



٤. عقدة رأس الكوبرا:


هي كعقدة ورقة الشجرة في الاستخدام والمواصفات وطريقة الربط، إلا أنها تختلف عن ورقة الشجرة بربطة واحدة في الوسط.






٥. توصيلة حرف [Y]:

تستخدم هذه التوصيلة لأخذ خط فرعي من خط رئيسي عند عدم معرفة اتجاه الموجة، على أن تكون الملامسة لأطراف الفتائل لا تقل عن ١٠ سم، مع مراعاة ترك طرف حر لا يقل عن ١٠ سم من كل فتيل.




٦. توصيلة حرف [P]:

تستخدم هذه التوصيلة لأخذ خط فرعي من خط رئيسي عند عدم معرفة اتجاه الموجة، على أن تكون الملامسة للأطراف لا تقل عن ١٠ سم، ولا تنس الطرف الحر الذي لا يقل عن ١٠ سم.




٧. توصيلة حرف [S]:

هذه التوصيلة تستخدم عند معرفة اتجاه الموجة، ولتوصيل خط رئيسي بآخر رئيسي.




ملاحظة: يمكن وصل فتيل رئيسي بآخر رئيسي عن طريق عقدة ورقة الشجرة أو عقدة رأس الكوبرا، وذلك في حالة عدم معرفة اتجاه الموجة الانفجارية بعد ربط العُقد تثبت باللاصق تثبيتاً جيداً، مع التنبيه لترك طرف حر لكل عقدة. كما في الشكل التالي:



٨. توصيلة حرف [U]:


تستخدم هذه التوصيلة عند عدم معرفة اتجاه الموجة، ولتوصيل خط رئيسي بآخر رئيسي، بحيث تكون مسافة التلاقي لا تقل عن ١٠ سم، مع مراعاة الطرف الحر الذي لا يقل عن ١٠ سم في كل جهة من فتيل التوصيلة.



[٣٨]

٩. توصيلة حرف [X]:

تستخدم هذه التوصيلة عند عدم معرفة اتجاه الموجة، ولتوصيل خط رئيسي بآخر رئيسي بحيث تكون مسافة التلاقي بين الفتائل لا تقل عن ١٠ سم، مع مراعاة الطرف الحر الذي لا يقل عن ١٠ سم في كل فتيل.



إرشادات هامة:

١. عند توصيل جميع أنواع التوصيلات والعقد يراعى فيها زيادة الطرف الحر والذي لا يقل عن ١٠ سم تحسباً للرطوبة.
٢. ربط جميع التوصيلات والعقد بالشريط اللاصق وشدها جيداً حتى تتم عملية ملاصقة أكبر بين الفتائل المتفجرة والصواعق، وبين الفتائل المتفجرة بعضها ببعض، وبين الفتائل المتفجرة والحشوات، ومن المعلوم فإن الشريط اللاصق هو علامة الجودة في هذا العمل وستحتاجه بشكل دائماً عند عملك في هذا المجال.
٣. كلما زادت مسافة التلاقي بين الفتائل أكثر من ١٠ سم كلما زادت قدرة وصول الموجة الانفجارية [موجة الصعق] في الفتائل وتوصيلاتها، وكما قلنا سابقاً كن كريماً جواد النفس.
٤. إذا كان لديك وفرة في المواد فلا بأس أن تجعل لكل فتيل فتيلاً آخر تلتصقه به _ من البداية وحتى النهاية _ بواسطة الشريط اللاصق وذلك لزيادة قدرة الفتيل على الصعق، وأيضاً في حالة كون الفتيل مترهل ومتمزق فلا بد أن توصله بفتيل آخر يعضده ويقويه عند التفجير أو على الأقل توضع وصلات من الفتيل للأماكن المترهلة والممزقة.
٥. احذر عند العمل من تقاطع الفتائل المتفجرة، لأن تقاطعها قد يسبب قطع في أحد الفتيلين المتقاطعين وانفجار الآخر، وبهذا تكون قد خسرت جزءاً من الانفجار.






الفصل السادس: دوائر التفجير النارية والكهربائية

أولاً: [دوائر التفجير النارية (باستخدام الفتيل المتفجر):

١. دوائر التفجير النارية على التوالي:


أ. دائرة التفجير النارية على التوالي (مفتوحة):

توضع الحشوات كلها في خط رئيسي واحد دون تفرع، ويوضع الصاعق من جهة واحدة بدون أن يلتقي طرفي الفتيل ببعضهما وهذا معنى الدائرة المفتوحة، ويوضع للدائرة صاعق ناري مع فتيل اشتعال بطيء (الفتيل الآمن) في طرف الفتيل المتفجر، أو يوضع صاعق كهربائي على طرف الفتيل المتفجر وقد الأسلاك إلى مكان بعيد آمن عن منطقة التفجير.



ب. دائرة التفجير النارية على التوالي (مغلقة):

هذه الدائرة كسابقتها في التجهيز إلا أن فتيلها يُغلق طرفيه بالصاعق.




٢. دوائر التفجير النارية على التوازي:

أ. دائرة التفجير النارية المفتوحة على التوازي من نقطة واحدة:




حيث تلتقي الفتائل الفرعية في نقطة واحدة، ويوضع في نقطة التقاء الفروع صاعق عادي (ناري) أو كهربائي.

إن زاد عدد الأفرع عن ٦ أفرع يفضل وضع إصبع ديناميت مع الصاعق، حيث تلف الأفرع حول إصبع الديناميت لضمان تفجيرها كلها ويوضع الصاعق في قلب إصبع الديناميت، ويمكن ربط الفتائل الفرعية بفتيل رئيسي من نقطة واحدة.




ب. دائرة التفجير النارية المفتوحة على التوازي من عدة نقاط (من جهة واحدة):
يمد الفتيل الرئيسي ويوصل به فتائل فرعية من عدة نقاط، وينتهي في هذه الدائرة لسير الموجة الانفجارية إلى الأفرع، ويثبت صاعق ناري مع فتيل البطيء أو سريع أو يثبت صاعق كهربائي في مقدمة الفتيل المتفجر الرئيسي.



ج. دائرة التفجير النارية المفتوحة على التوازي من عدة نقاط (من جهتين):




هذه الدائرة كسابقتها في التجهيز إلا أنه يوضع لها صاعقين من جهتي الفتيل الرئيسي لضمان التفجير.





د. دائرة التفجير النارية المغلقة على التوازي من عدة نقاط:

تختلف هذه الدائرة عن الدائرتين السابقتين _ من عدة نقاط مفتوحة من جهة واحدة ومن عدة جهات _ بفتيل رئيسي مغلق على نفسه، ومجهز بصاعق عند منطقة الإغلاق (صاعق ناري أو كهربائي).





٣. دائرة التفجير النارية المختلطة (توالي - توازي):

تتكون هذه الدائرة من دوائر فرعية على التوالي (تربط فيها الحشوات على التوالي)، ودائرة رئيسية على التوازي (تربط فيها الدوائر الفرعية على التوازي)، وقد يكون الفتيل الرئيسي متصل مع الفتائل الفرعية من جهة، وقد يكون متصل معها من جهتين.



إِجْهَاءُ الْوَجْهَةِ



ملاحظة هامة: ينصح باستخدام دائرة التفجير النارية المغلقة من عدة نقاط على التوازي في جميع عمليات التفجير بشكل دائم، وإذا لم تستطع استخدام هذه الدائرة لشح الفتيل فيمكنك استخدام أي دائرة من دوائر التفجير النارية على التوازي. وينصح بعدم استخدام دوائر التفجير النارية على التوالي والمختلطة.

معالجة فشل انفجار بالفتيل المتفجر:

١. عند استعمال صواعق غير كهربائية (صاعق ناري):



إذا فشل الصاعق العادي في التفجير، أجل التفجير لـ ٣٠ دقيقة على الأقل، بعد ذلك اقطع الخط الرئيسي للفتيل بين الصاعق والحشوة، ثم ثبت صاعق آخر على الفتيل المتفجر، ثم كرر عملية التفجير مرة أخرى.

٢. عند استعمال صواعق كهربائية (صاعق كهربائي):

إذا لم ينفجر الصاعق الكهربائي المربوط بفتيل التفجير افصل آلة التفجير الكهربائية (المنبع الكهربائي)، وابدأ التفتيش مباشرة بفحص دائرة التفجير وابحث عن أي انقطاع أو تلامس فإذا وجدت انقطاعاً أو تلامساً فعليك بإصلاحه ومعاودة التفجير مرة أخرى، وإذا لم تجد انقطاعاً أو تلامساً فقم بتغيير آلة التفجير ومن ثم كرر عملية التفجير، فإذا لم تنجح عملية التفجير فاعلم أن الخلل من الصاعق الكهربائي فقم بتغييره.

٣. فشل الخط الرئيسي (فتيل رئيسي):

إذا لم ينفجر الفتيل الرئيسي بعد انفجار الصاعق _ سواء كان الصاعق كهربائياً أو نارياً _ ابدأ الفحص والتفتيش مباشرة ثم استبدل الفتيل وكرر عملية التفجير.

٤. فشل الخط الفرعي (فتيل فرعي):

إذا انفجر الخط الرئيسي ولم تنفجر أحد الخطوط الفرعية ضع صاعق على الخط الفرعي، ثم فجره منفرداً، فإذا فشل التفجير مرة أخرى فقم باستبدال الفتيل الفرعي ثم كرر عملية التفجير.

٥. فشل الحشوة:

إذا انفجر خط الفتيل المتفجر المؤدي إلى الحشوة ولم تنفجر الحشوة اتبع ما يلي:

أ. إذا كانت الحشوة فوق الأرض؛ تأكد أولاً أن الحشوة لم تحترق ثم استبدلها، فإذا كانت محروقة انتظر قليلاً ثم استبدلها برفق.

ب. إذا كانت الحشوة تحت سطح الأرض؛ انتظر ٣٠ دقيقة ثم استبدلها بحشوة جديدة.

ج. إذا انتشرت الحشوة وتبعثرت أعد تجميعها ثم أعد تجهيزها، أوضع حشوة جديدة إذا كان بالإمكان، وحاول جَهْدَكَ جمع جميع الحشوة المبعثرة نتيجة لفشل التفجير وخاصة أثناء التمارين التدريبية.

إرشادات عامة عند عمل دائرة التفجير بواسطة الفتيل المتفجر (فتيل الكورتكس):

١. إفحص الفتيل جيداً قبل استخدامه، وتأكد من صلاحيته (عدم تأثره بالرطوبة - عدم وجود تمزق في جداره - عدم وجود انقطاع في المادة المتفجرة بداخله).

٢. إفحص الصاعق الكهربائي المستخدم في عملية التفجير، وتأكد من صلاحيته، ويتم ذلك عن طريق جهاز (الأفوميتر).
 ٣. ثبت الخطوط الفرعية على الخط الرئيسي _ من الفتيل المتفجر _ جيداً بواسطة الشريط اللاصق، واعزل أطراف الفتيل حتى لا يتأثر بالرطوبة والحرارة ويكون ذلك بشريط لاصق.
 ٤. ثبت الحشوات جيداً عند وصلهن بالفتيل المتفجر، وحاول عزلهن بالشريط اللاصق إذا كانت الدائرة ستمكث طويلاً بدون تفجير خاصة إذا كانت تحت الأرض.
 ٥. تكون عملية زراعة الدائرة في الأرض بحفر أخاديد للفتائل وحُفَر للحشوات على شكل الدائرة ثم توضع في مكانها حسب الأخاديد والحُفَر، ثم تُمد في الأخاديد والحُفَر بشكل جيد ثم يتم دفنها وتفجيرها.
 ٦. التموه الجيد مع مراعاة عدم المبالغة فيه، وعدم ترك أي شيء يدل على وجود حُفَر مسبق في تلك المنطقة كأدوات الحفر أو الشريط اللاصق أو علب المتفجرات وغيرها^{٣٩}.
 ٧. يجب أن تكون الفتائل الفرعية بطول واحد لضمان تفجير أمثل، وكذلك الفتائل الرئيسية.
- قاعدة:** في حالة استخدامك لأي دائرة من هذه الدوائر المتفجرة النارية لا تستخدم لكل دائرة أقل من صاعقين في المكان الواحد، واعتبر هذا الأمر قاعدة تعمل بها في عمليات التفجير الكبيرة والصغيرة.

ثانياً: [دوائر التفجير الكهربائية:

١. دوائر التفجير الكهربائية على التوالي (تسلسلي):
 - أ. دائرة التفجير الكهربائية المفردة على التوالي (تسلسلي):
- وفيها تكون الصواعق الكهربائية كلها مربوطة بخط رئيسي واحد على التوالي، ولا بد من معرف مقاومة الدائرة الكلية، ومن المعلوم أن الدائرة تحوي أسلاكاً رئيسية، وأسلاكاً واصله بين الصواعق (أسلاك فرعية)، وأيضاً الصواعق نفسها، ولعرفة مقاومة الدائرة نستخدم القانون التالي:
- $$م ك = م ١ + م ٢ + م ٣$$
- حيث أن:
- $$م ك = المقاومة الكلية للدائرة.$$
- $$م ١ = مقاومة الأسلاك الناقلة الرئيسية من المنبع الكهربائي إلى بداية الدائرة.$$
- $$م ٢ = مقاومة الأسلاك الواصلة بين الصواعق (الأسلاك الفرعية).$$




ن = عدد الصواعق.

م = مقاومة الصاعق الواحد.

قاعدة: بما أن إيجاد المقاومة علم من القانون السابق فبقي أن نعرف مقدار سرعة التيار (أمبير)، ففي حالة كون الدائرة على التوالي تسلسلية مفردة فبشكل دائم نحتاج إلى واحد أمبير إذا كان التيار مستمراً، و ١.٥ أمبير إذا كان التيار متردداً مهماً كان عدد الصواعق، لأن الأمبير ثابت في حالة الربط على التوالي.

ولمعرفة الفولت للدائرة نستخدم القانون العام:

فرق الجهد (الفولت) = م ك × ش (أمبير).



مثال:

دائرة على التوالي (تسلسلية) طول الأسلاك الرئيسية فيها ٢٠٠ متر من كلا الطرفين، وطول الأسلاك الواصلة بين الصواعق ٢٠ متر، وتحتوي على ١٠ صواعق، ونوع السلك المستخدم نقابين عسكريين. أوجد كم فولت وأمبير نحتاجه لتفجير هذه الدائرة؟ علماً بأن التيار مستمر (بطاريات).

الحل:

نوجد أولاً مقدار المقاومة الكلية للدائرة.

$$م = (٢٠٠ \div ١٠) \times ٢.٥ = ٥ \text{ أوم.}$$

ملاحظة: مقاومة كل ١٠٠ متر من أسلاك النقابين العسكريين ٢.٥ أوم.

$$م = (٢٠ \div ١٠) \times ٢.٥ = ٠.٥ \text{ أوم.}$$

$$ن م = ٢.٥ \times ١٠ = ٢٥ \text{ أوم.}$$

$$إذن م ك = ٢٥ + ٠.٥ + ٥ = ٣٠.٥ \text{ أوم.}$$



ش (أمبير) = ١ أمبير.

فرق الجهد (الفولت) = م ك (المقاومة الكلية) × ش (أمبير).

فرق الجهد (الفولت) = ٣٠.٥ × ١ = ٣٠.٥ فولت.

ب. دائرة التفجير الكهربائية المزدوجة على التوالي (تسلسلي):

وفيها تكون الصواعق الكهربائية مربوطة بخط رئيسي واحد على التوالي، إلا أنه يوضع مكان الصاعق الواحد صاعقين أو أكثر، مع ضرورة التنبه إلى أن كل زوج من الصواعق متصل فيما بينه على التوازي، وكل زوج متصل مع الزوج الآخر على التوالي، ولمعرفة المقاومة لهذه الدائرة نستخدم القانون التالي:

م ك = ١ م + ٢ م + (ن م ÷ ٣).

حيث أن:

١ م = مقاومة الأسلاك الرئيسية.


٢ م = مقاومة الأسلاك الواصلة بين الصواعق.

ن = عدد الأزواج.

٣ م = مقاومة الصاعق الواحد. ٢ = عدد ثابت.

وفي هذه الدائرة نلاحظ أن كل صاعقين متصلين مع بعضهما على التوازي، بينما الأزواج فيما بينها متصلة على التوالي.

قاعدة: هذه الدائرة تحتاج إلى ١.٥ أمبير مستمر (بطاريات)، أو ٢ أمبير متردد (متري)، مهما كان عدد الأزواج.





مثال:

دائرة تسلسلية مزدوجة على التوالي تحوي أسلاكاً رئيسية بطول ١٠٠ متر للطرفين، و٦ أزواج من الصواعق، و ٢٠ متر طول الأسلاك الواصلة بين الأزواج، أحسب كم فولت وأمبير نحتاج للدائرة؟ علماً بأن السلك المستخدم هو سلك عادي مقاومة الـ ١٠٠ متر منه ٥ أوم. والتيار المراد استخدامه تيار منزلي.

الحل:

نوجد أولاً المقاومة الكلية للدائرة.

$$م١ = ٥ \times (١٠٠ \div ١٠٠) = ٥ \text{ أوم.}$$

$$م٢ = ٥ \times (١٠٠ \div ٢٠) = ٢٥ \text{ أوم.}$$

$$(ن \div ٣) \times ٢ = ٢ \div (٢,٥ \times ٦) = ٧.٥ \text{ أوم.}$$

$$إذن م ك = ٥ + ١ + ٧.٥ = ١٣.٥ \text{ أوم.}$$

وبما أن التيار المستخدم منزلي فإننا نحتاج إلى ٢ أمبير.

$$\text{أي أن فرق الجهد (الفولت)} = ٢ \times ١٣.٥ = ٢٧ \text{ فولت.}$$

٢. دوائر التفجير الكهربائية على التوازي:

أ. دائرة التفجير الكهربائية من نقطة واحدة على التوازي:

لمعرفة المقاومة الكلية نستخدم القانون التالي:

$$م ك = ١ + [(٣م + ٢م) \div ن].$$

حيث أن:

$$م١ = \text{مقاومة الأسلاك الرئيسية.}$$


$$م٢ = \text{مقاومة الفرع الواحد.}$$

$$م٣ = \text{مقاومة الصاعق الواحد.}$$

$$ن = \text{عدد الأفرع.}$$

قاعدة: في هذه الدائرة كل فرع يحتاج إلى ٥.٥ أمبير مستمر، أو ١ أمبير متردد فقط، أي أن الأمبير

يزداد في التوصيل على التوازي، حيث أن الأمبير يتفرع إلى الأفرع الموجودة في الدائرة.



مثال:

دائرة على التوازي من نقطة واحدة، تحتوي على أربعة أفرع، في كل فرع صاعق واحد، طول الأفرع ٢٠ متر، وطول الأسلاك الرئيسية ٢٠٠ متر من كلا الطرفين، ونوع السلك نقابين عسكريين. أوجد كم فولت وأمبير نحتاج لهذه الدائرة؟ علماً بأن التيار المستخدم مستمر (بطاريات).

الحل:

$$م١ = (٢٠٠ \div ١٠٠) \times ٢.٥ = ٥ \text{ أوم.}$$

و بما أن طول الأفرع الأربعة ٢٠ متر، فإن طول الفرع الواحد ٥ متر.

$$إذن م٢ = (١٠٠ \div ٥) \times ٢.٥ = ٠.١٢٥ \text{ أوم.}$$

$$م٣ = ٢.٥ \text{ أوم (مقاومة الصاعق الواحد).}$$

$$ن = ٤ \text{ أفرع.}$$

$$إذن م ك = ٥ + [(٢.٥ + ٠.١٢٥) \div ٤] = ٥.٦ \text{ أوم أي ٦ أوم تقريباً.}$$

$$\text{ش (شدة التيار)} = ٤ \text{ عدد الأفرع} \times ٠.٥ \text{ أمبير (مستمر)} = ٢ \text{ أمبير.}$$


$$\text{فرق الجهد (الفولت)} = ٢ \times ٦ = ١٢ \text{ فولت.}$$

ب. دائرة التفجير الكهربائية من عدة نقاط على التوازي:

يتم التفرع في الدائرة كما هو موضح في الشكل من عدة نقاط، ويستخدم لهذه الدائرة نفس

القانون السابق لدائرة التفجير الكهربائية من نقطة واحدة على التوازي، والقانون كالتالي:

$$م ك = ١ + [(٣م + ٢م) \div ن].$$



لاستخدام هذه الدائرة هناك شروط:

- نقوم بأخذ أربعة أفرع إذا أردنا استخدام القانون السابق، وبالإمكان عمل أكثر من أربعة أفرع ولكن لا نستخدم القانون لإيجاد المقاومة وإنما نستخدم الأفوميتر.
 - أن لا تزيد المسافة بين كل فرع وآخر عن ٥ متر.
 - أن تكون الأسلاك من نفس النوع والطول والسمك.
 - أن تكون الصواعق المستخدمة من نفس النوع.
- ملاحظة:** عندما نستخدم القانون نلاحظ أنه لا اعتبار للمسافة ما بين الأفرع على أن لا تزيد عن ٥ متر.

ملاحظة: في الدائرة على التوالي تكون المقاومة عالية وبالتالي نحتاج إلى فولت عالي، وعند الدائرة على التوازي تكون المقاومة منخفضة وبالتالي لا نحتاج إلى فولت عالي ولكن نحتاج إلى أمبير عالي.

٣. دوائر التفجير الكهربائية المختلطة (توالي - توازي):

- أ. دائرة التفجير الكهربائية المختلطة المتفرعة من نقطة واحدة (توالي - توازي):
- في هذه الدائرة يتم ربط الصواعق على التوالي عن طريق أسلاك فرعية، ثم يتم ربط الأسلاك الفرعية بسلك رئيسي على التوازي، ويجب أن تكون أطوال الأفرع متساوية وأن يكون عدد الصواعق في كل الأفرع متساوياً. ولعرفة المقاومة الكلية للدائرة نستخدم القانون التالي:

$$م ك = ١ م + [(٢ م + ١ م ٣) \div ٢ ن]$$

حيث أن:

١ م = مقاومة الأسلاك الرئيسية.

٢ م = مقاومة الفرع الواحد.


١ ن = عدد الصواعق في كل فرع.



م ٣ = مقاومة الصاعق الواحد.

ن ٢ = عدد الأفرع.

قاعدة: نحتاج لكل فرع ١ أمبير في حالة كون التيار مستمراً (بطاريات)، و ١.٥ أمبير في حالة كون التيار متردداً (متزلي).



مثال:

دائرة مختلطة تحوي أسلاكاً رئيسية بطول ١٠٠ متر من كلا الطرفين، وأربعة أفرع طول الفرع الواحد منها ١٠ متر، وفي كل فرع ثلاثة صواعق، والسلك المستخدم سلك عادي مقاومة كل ١٠٠ متر منه ٦ أوم، والتيار المستخدم تيار مستمر (بطاريات). أوجد الفولت والأمبير لهذه الدائرة؟

الحل:

$$م ١ = ٦ \times (١٠٠ \div ١٠٠) = ٦ \text{ أوم.}$$

$$م ٢ = ٦ \times (١٠٠ \div ١٠) = ٦٠ \text{ أوم.}$$

$$ن ١ = ٣ صواعق.$$

$$م ٣ = ٢.٥ \text{ أوم.}$$

$$ن ٢ = ٤ أفرع.$$


$$إذن م ك = ٦ + [٤ \div (٢.٥ \times ٣ + ٦٠)] = ٨ \text{ أوم.}$$

وبما أن التيار المستخدم تيار مستمر وعدد الأفرع ٤ فإن الأمبير الذي تحتاج إليه الدائرة = ٤ أمبير.

$$\text{أي أن الفولت} = م ك \times ش = ٨ \times ٤ = ٣٢ \text{ فولت.}$$



- ب. دائرة التفجير الكهربائية المختلطة المتفرعة من عدة نقاط (تولي - توازي):
- نستخدم القانون السابق في الدائرة المختلطة المتفرعة من نقطة واحدة ولكن بشروط:
- أن لا تزيد عدد الأفرع عن أربعة أفرع إلا في حالة وجود جهاز أفوميتر لقياس المقاومة.
 - لا تزيد المسافة بين كل فرع وآخر عن ٥ أمتار.
 - أن تكون الأسلاك من نفس النوع والطول والسمك.
 - أن تكون الصواعق من نفس النوع.



ملاحظات هامة:

- ينصح دائماً باستخدام دائرة التفجير الكهربائية على التوازي من نقطة واحدة أو من عدة نقاط في جميع عمليات التفجير الكهربائية، وينصح بعدم استخدام الدوائر على التوالي والمختلطة.
- عند استخدام أي دائرة كهربائية وبعد إيجاد الفولت والأمبير اللازمين للدائرة يستحسن مضاعفة الفولت والأمبير، وذلك لزيادة سرعة وقوة التيار الكهربائي مما يساعد إيجابياً على سرعة وقوة الانفجار، ولا تنسى كن كريماً جواد النفس.
- عند استخدامك لأي دائرة كهربائية يمكنك ألا تستخدم القوانين السابقة لحساب المقاومة وذلك بفحص الصواعق والأسلاك الفرعية والأسلاك الرئيسية منفردة كلاً على حدة - خوفاً من وجود انقطاع في الصواعق أو الأسلاك الفرعية أو الأسلاك الرئيسية وأنت لا تعلم -، ثم ركب الدائرة الكهربائية كاملة، وبعد الانتهاء من وصل الصواعق والأسلاك الفرعية ووصل الأسلاك الفرعية بالأسلاك الرئيسية استخدم جهاز [الأفوميتر] وقم بحساب المقاومة الكلية للدائرة، ثم طبق قانون الفولت $F = M \times K$ ش.

إرشادات عامة حول الدائرة الكهربائية:



١. من المناسب استخدام التوصيل على التوالي الفردي والزوجي عندما يتوفر المنبع عالي الجهد (الفولت) ومنخفض شدة التيار (الأمبير) كالمفجرات العسكرية.
٢. من المناسب استخدام التوصيل على التوازي عندما يتوفر التيار عالي الشدة (الأمبير) منخفض الجهد (الفولت) كبعض البطاريات العسكرية والبطاريات الحمضية.
٣. من المناسب استخدام التوصيل المختلط عند توفر المنبع عالي الجهد عالي الشدة كالتيارات المدنية ومحطات الكهرباء المتنقلة (المولدات الكهربائية).
٤. في كل الحالات يجب أن تحقق جميع الدوائر قانون $F = M \times K \times S$.
- الفولت = المقاومة الكلية للدائرة \times شدة التيار (الأمبير).
٥. يمنع استخدام صواعق كهربائية من نماذج مختلفة ونوعيات مختلفة في جميع الدائرة الكهربائية.
٦. يجب أن تجرى تجارب على الدائرة الكهربائية باستخدام لمبات ضوئية مقاومتها ٢.٥ أوم مكان الصواعق قبل اعتماد الدائرة في التفجير.
٧. تتميز أغلب المفجرات العسكرية التي تعتمد الشحن والتفريغ بفولتها المرتفع (١٥٠٠ أو ١٧٥٠) فولت وأمبيرها المنخفض (١ - ٧) أمبير، ولذلك فإن بعضها يستطيع تفجير (١٠٠) صاعق على التوالي و (٥) صواعق على التوازي.
٨. يجب الانتباه لرطوبة الأرض إذا كانت الأسلاك ستمكث على الأرض طويلاً، وفي كل الحالات يجب عزل وصلات الأسلاك جيداً بشرط لاصق.
٩. تُرخي الأسلاك بنسبة ١٠ - ١٥% من طولها الأصلي.
١٠. تُعزل جميع الوصلات الكهربائية - بعد التأكد من متانتها - بشرط لاصق.
١١. يجب مضاعفة الدائرة قدر الإمكان (عمل دائرتين مستقلتين عن بعضهما) خاصة في الأهداف الهامة - يتم توضيحه لاحقاً -.
١٢. لا تصل المنبع الكهربائي بسلك الدائرة الرئيسي قبل الانتهاء من تمديدات الدائرة حتى الابتعاد لمسافة الأمان.
١٣. عندما لا يمكن عد أصوات الانفجار الناتجة عن تفجير مجموعة من الحشوات فإن معرفة النتيجة يتم من خلال شخص واحد فقط وليس قبل مرور ١٥ دقيقة من حدوث الانفجار.

ثالثاً: أنظمة التفجير المزدوج:


إن استخدام نظام تفجير مزدوج يزيد كثيراً من احتمال نجاح التفجير، وفشل التفجيرات أثناء العمليات العسكرية يسبب خسران أرواح عديدة، أما في التدريب فيسبب الفشل خسارة في الوقت

الشمين ويشكل خطراً كبيراً على أولئك المستخدمين لها. لذلك من الضروري اتخاذ كل عمل ممكن من شأنه تفادي أي فشل محتمل.

غالباً ما يكون فشل الدوائر التفجيرية عائداً إلى فشل التفجير لذلك ينصح باتباع نظام تفجير مزدوج كلما سمح الوقت بذلك وتوفرت المواد اللازمة، وربما يتكون هذا من نظامين كهربائيين أو نظامين نارين (لا كهربائيين) أو أحدهما كهربائي والآخر ناري (لا كهربائي)، ويجب أن يكون النظامين مستقلين عن بعضهما تماماً وقادرين كلاهما على تفجير الحشوات.

١. نظام التفجير الناري (الالكهربائي) المزدوج (مجهزة بفتيل متفجر):



يتكون هذا النظام من دائرتين ناريتين (لا كهربائيتين) مستقلتين لتفجير حشوة أو عدد من الحشوات، فإذا كان هنالك حشوة أو أكثر يراد تفجيرها في وقت واحد يلزم ذلك دائرتين رئيسيتين من الفتيل المتفجر مع إيصال خط فرعي من كل حشوة إلى كل من الدائرتين الآنفقي الذكر، وينبغي أن يكون لكل دائرة منبع كهربائي مستقل وتكون نقاط التفجير في مكانين منفصلين.



٢. نظام التفجير الكهربائي المزدوج:


يتكون هذا النظام من دائرتين كهربائيتين مستقلتين حيث يتم تفجير الحشوات بالدائرتين، وهذا يتطلب وجود قسمين من الصواعق الكهربائية، ولا بد أن تبقى أسلاك الدائرتين منفصلة بحيث لا تنقطعان برصاصة منفردة أو شظية من قنبلة أو قذيفة، كما ينبغي أن يكون لكل دائرة منبع كهربائي مستقل وتكون نقاط التفجير في مكانين منفصلين. وينصح أن تكون الدائرتين الكهربائيتين على

التوازي من نقطة واحدة أو عدة نقاط، ولا ينصح أن تكون الدائرتين الكهربائيتين على التوالي أو مختلطة.



٣. نظام التفجير المزدوج (دائرة نارية ودائرة كهربائية):

يتطلب هذا النظام دائرتين أحدهما كهربائية والأخرى نارية (لا كهربائية)، وكل حشوة مجهزة كهربائياً بصاعق ونارياً بفتيل متفجر (فتيل كورتكس)، كما ينبغي أن يكون لكل دائرة منبع كهربائي مستقل وتكون نقاط التفجير في مكانين منفصلين.



فشل التفجير الكهربائي:

أولاً: منع حدوثه:

كلف أحد الخبراء بالمتفجرات مسئولاً عن تركيب جميع وصلات الدائرة، ويجب أن يقوم بالتأكد من أن:

١. جميع صواعق التفجير قد وضعت ووصلت بدائرة التفجير بعد فحصها كما سبق.
٢. جميع الوصلات بين أسلاك الكبسولات وأسلاك الوصل الفرعية وأسلاك التفجير الرئيسية قد تمت بشكل دقيق.
٣. لا يوجد أي تلامس في أسلاك الدائرة.
٤. لا يوجد أي تلامس للأسلاك في الأرض.
٥. عدد صواعق التفجير في كل دائرة لا تزيد عن طاقة المصدر الكهربائي سواء كان التيار مترلي أو مستمر أو مفجر عسكري.

ثانياً: أسباب فشل التفجير الكهربائي:

ربما يفشل التدمير كهربائياً لأي سبب من الأسباب التالية:

١. ضعف أو خراب في آلة التفجير (المنبع الكهربائي).
٢. تشغيل آلة التفجير بطريقة خاطئة.
٣. وصلات كهربائية خاطئة أو معطلة وسببت إما تلامساً في الدائرة الكهربائية، أو قطعاً، أو مقاومة عالية تسببت في وصول تيار منخفض.
٤. صواعق تفجير غير صالحة.



٥. استخدام صواعق من نوع قديم أو صنعت من مصانع مختلفة.

٦. استخدام عدد من الصواعق أكثر مما تتحمله آلة التفجير.

ثالثاً: معالجة فشل التفجير الكهربائي:

بسبب الأخطاء المتأتية من الحشوة المحترقة أو الانفجارات المتأخرة يجب أن يعالج فشل التفجيرات الكهربائية بأقصى درجات الحذر.

- إذا فشل التفجير وكانت الحشوات مجهزة بنظام مزدوج (دائرة نارية ودائرة كهربائية)، انتظر

٣٠ دقيقة قبل أن تحاول تفقدها سواء كانت الحشوات فوق الأرض أو تحت سطح الأرض.

- إذا فشل التفجير وكانت الحشوات مجهزة فوق الأرض بدائرة كهربائية واحدة، تفقدها مباشرة بعد فصل المنبع الكهربائي عن الدائرة وقصر سلكي الدائرة الرئيسيين بربطهما ببعض.

- إذا فشل التفجير وكانت الحشوات مجهزة تحت الأرض بدائرة كهربائية واحدة، فاتبع ما يلي:

١. تأكد من أن الأسلاك الكهربائية متصلة تماماً مع أقطاب آلة التفجير.

٢. حاول تفجير الدائرة مرتين إلى ثلاث مرات.

٣. حاول التفجير مرة أخرى باستعمال آلة تفجير أخرى.

٤. افصل الأسلاك عن المفجر وانتظر ٣٠ دقيقة قبل أي محاولة للتفتيش.

٥. اربط طرفي السلك الرئيسي مع بعضهما (عملية قصر الدائرة على نفسها).

٦. تفحص جميع الدائرة _ شاملاً الأسلاك الكهربائية _ هل يوجد بها قطوع أو تلامس؟ إذا

وجدت قطوع أو تلامس في الدائرة قم بإصلاحه مباشرة.

٦. إذا لم يكن الخطأ فوق سطح الأرض قم بفصل أسلاك الصاعق الأساسي للحشوة من الدائرة الكهربائية.

٧. أزل التحشية (الصاعق) عن الحشوة بكل حذر لتفادي ضرب الصاعق الكهربائي.

٨. وصل أسلاك الصاعق الجديد مكان الصاعق المتزوع.

٩. أعد تحشية الصاعق الجديد في الحشوة.

١٠. كرر عملية التفجير مرة أخرى.

ملاحظة: إذا كانت الحشوة مجهزة تحت الأرض بدائرة كهربائية واحدة ورغبت بالتخلص منها ضع بجانبها حشوة أخرى مجهزة بصاعق، وعند تفجير الحشوة الجديدة يتم انفجار الحشوة القديمة بطريق العدوى.

تأثير البرق على الصواعق:



يشكل البرق خطراً على صواعق التفجير بنوعيهما الكهربائي والناري (اللاكهربائي)، وتسبب الصاعقة أو ضربات البرق انفجار الصاعق حتى لو كان بعيداً عنها لأنها تسبب تيارات عالية عنيفة في الأرض مما يسبب انفجار الصاعق، وأفضل طريقة لتفادي ذلك هو نزع الصواعق بنوعيهما من الحشوات عند توقع حدوث موجات كهربائية بواسطة البرق^{٤٠}.



^{٤٠} - موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف من ص ١٢٣ إلى ص ١٣٨.



الفصل السابع: النسف والتخريب

النفس والتخريب السريع:

هو عبارة عن نسف وتخريب آليات أو أسلحة أو منشآت على وجه السرعة سواء كانت للعدو أو للمجاهدين.

والمقصود من دراسة هذا الموضوع هو تحديد نقاط الضعف في الآليات والمعدات والمنشآت المستخدمة في المعارك، وتحديد الوزن المطلوب من المتفجرات لاستخدامها ضد نقاط الضعف في تلك الآليات والمعدات والمنشآت، ويستخدم النسف والتخريب السريع في حالتين:

١. عند اقتحام مواقع العدو وتدميرها ثم الانسحاب منها بشكل سريع.
٢. عند هجوم العدو المباغت على مواقع المجاهدين واضطرار المجاهدين للانحياز، وخوفهم من استيلاء العدو على المعدات واستفادته منها.

[الآليات والدبابات:

- أ. توضع عبوة (٨٠٠غم) على المحرك وفوق اسطوانات المكابس.
- ب. أو في نقاط تمفصل برج الدبابة مع جسمها (١٢٠٠غم).
- ج. أو على عجلة الجرير الخلفية الناقلة للحركة (٢٠٠٠غم).
- د. أو على نقطة تمفصل ماسورة المدفع مع الدبابة، أو داخل الماسورة حسب الجدول رقم (١).
- هـ. أو تفجير مؤخرة البرج والذي هو عبارة عن مخزن القذائف، كما في الدبابات الأمريكية الحديثة بحشوة (١٠٠٠غم إلى ٢٠٠٠غم).

قاطرات المدافع والجرارات:

- أ. توضع عبوة (١٠٠٠غم) على المحرك.
- ب. أو على علية توصيل الحركة في القسم السفلي (٤٠٠غم).
- ج. أو على عمود الكرنج (عمود نقل الحركة) (١٠٠٠غم).
- د. على الجسر الخلفي لمجموعة المستنات (١٠٠٠غم).
- هـ. خزانات الوقود (٢٠٠٠غم).
- و. تدمير رشاش العربة عند مجموعة الأقسام (٤٠٠غم).

عربات وخطوط السكك الحديدية:

- أ. طول الخط الحديد في السكك (١٢.٥م)، يوضع لكل خط ثلاثة حشوات من كل جانب على شكل مقص (أي ثلاث حشوات مزدوجة لكل خط)، زنة الحشوة (١٠٠٠غم) ونختار المواضع



الخطرة في الخط كالمنعطفات أو على الجسور، أو توضع حشوات زنة الحشوة (١٠٠٠غم) على
المفاصل بين خطوط السكك الحديدية.

ب. عند المقصات (١٢٠٠غم).

ج. قاطرات الديزل: على اسطوانات المحرك (٢٠٠٠غم).

د. القاطرات الكهربائية: على القسم الآلي المتحرك (٢٠٠٠غم).

هـ. عجلات القاطرة: لكل عجلة (٢٠٠غم).

قاطرات نقل الوقود والماء:

أ. داخل أو خارج الصهريج (٢٠٠٠غم).

ب. على السكة أمام العجلة (١٢٠٠غم).

المدافع بجميع أنواعها:

بواسطة حشوات توضع داخل السبطانة أو فوق المغلاق أو في داخل حجرة الانفجار ويتعلق وزن
الحشوة بعتار السلاح حسب جدول رقم (١).

كما يتم تكسير السبطانة بحشوة زنة (١.٥ _ ٢ كغم) لكل واحد متر من طول السبطانة.

وينصح بطمرها في الأرض على عمق (٢م) لتفادي تطاير الشظايا.

تخريب السبطانات

جدول رقم (١)

وزن الحشوة كغم	عتار السلاح مم	وزن الحشوة كغم	عتار السلاح مم
٤ _ ٥ كغم	١٥٠ _ ٢٠٠	٠.٣ _ ٠.٤	٣٣ _ ٥٠
٦ _ ٧ كغم	٢٠٠ _ ٣٠٠	١ _ ١.٢	٧٠ _ ٧٦
٧ _ ٨ كغم	٣٠٠ _ ٤٠٠	١.٢ _ ٢	٨٠ _ ٧٦
١٠ _ ١٥ كغم	أكثر من ٤٠٠	٢ _ ٤	١٠٠ _ ١٥٠

المدافع المضادة للطيران:

أ. توضع حشوة وزن (١ كجم) على مجموعة القطع المحركة للمدافع (صندوق المكنيزيوم).

ب. توضع حشوة داخل السبطانة وذلك حسب جدول رقم (١).

قنابل الطيران:



تنسف قنابل الطيران بحشوة توضع على الرأس المتفجر الأمامي، أو في فتحات التشريك الموجودة على الرؤوس المتفجرة، وتأخذ وزن الحشوات اللازمة لنسف قنابل الطيران من جدول رقم (٢).

جدول رقم (٢)

وزن القنبلة (كغم)	الحشوة اللازمة	مدى الشظايا
٢٥ _ ٥٠	٠.٤ كغم	حتى ٨٥٠
١٠٠	٠.٦ كغم	١٠٠٠
٢٥٠	١ كغم	١٢٠٠
٥٠٠	١.٦ كغم	١٣٥٠
١٠٠٠	٢ كغم	١٥٠٠
١٥٠٠	٢.٤ كغم	١٦٠٠
٢٠٠٠	٣ كغم	١٧٥٠
٣٠٠٠	٣.٦ كغم	١٩٠٠
٥٠٠٠	٥ كغم	٢٠٠٠

السيارات:

توضع حشوة وزن (١ كجم) في المحرك أو الدفرنس الخلفي أو في خزان الوقود أو داخل السيارة.

البواخر والبوارج النهرية:

أ. داخل السفينة في القسم الغاطس حسب سماكة الجدار.

ب. على المحرك أو الموقد أو عمود نقل الحركة إلى المروحة (١٠٠٠غم).

ج. على قعر المركب (٤٠٠غم).

د. تخريب وتفجير غرفة القيادة.

هـ. على خزان الوقود في البواخر.

الطائرات بأنواعها:

أ. حشوة أسفل المحرك أو خزانات الوقود الكائنة في بطن الطائرات بين الأجنحة (١٠٠٠غم).

ب. عمود الإطار الأمامي (٢٠٠غم).

ج. على حلقات الشد والدفع (٢٠٠غم).



د. حرق أو نسف كبينة القيادة.

الطيران المروحي:

أ. على عمود المروحة الأمامية أو على المروحة الخلفية (٢٠٠٠غم).

ب. على ذيل المروحية أو على بطنها من الأسفل (١٠٠٠غم).

ج. نسف وتخريب كبينة القيادة.

الأنابيب والصنابير والحنفيات:

أ لكل أنبوب حتى قطره ١٥ سم حشوة زنة (٢٠٠ إلى ٤٠٠غم) على مسافات تبعد عن بعضها عشرة أمتار.

ب. حشوة على صمام التحكم (٨٠٠غم).

ج. حشوة على غلاف المضخة (٢٠٠٠غم).

الخزانات:

أ. المعدنية: يتم نسف الركائز أو توضع حشوة داخلها زنة (٢٠٠٠غم).

ب. الأرضية: عند الجدار القائم (٢٥٠٠غم).

ت. الوقود: يتم إشعال النار به، أو حشوة عند فتحة التهوية حيث يخرج بخار البترين (٨٠٠غم).

ج. المياه العادية: داخلها (٢٠٠٠غم).

المحركات والمولدات:

أ. آلة الاحتراق الداخلي (١٢٠٠غم) فوق الاسطوانات.

ب. المحرك: على خزانات الزيت (٥٠٠٠غم) أو بإطلاق الرصاص عليه.

ت. الكهربائية: على كراسي المحاور (١٢٠٠غم).

المخازن والعنابر:

أ. مخازن العتاد والأقمشة والأغذية والزيوت والشحوم .. إلخ، تحرق حرقاً أو تنسف بعبوات حارقة.

ب. مخازن الذخيرة: تنسف نسفاً بحشوات زنة (٥٠٠٠غم) في عدة أماكن على جدار القذائف وأكداس العتاد.

ج. مخازن الأسلحة الخفيفة: تحرق حرقاً.

منشآت الاتصال الهاتفي والكهربائي:

- أ. نقطع الأسلاك ونقص الأعمدة وتوضع الحشوات مدفونة وأسفل الأعمدة في الجهة المراد إسقاط العمود إليها وحسب أبعاده.
- ب. أعمدة الخشب: قطر ٢٠ سم حشوة (٤٠ غم) للجاف.
- قطر ٣٠ سم حشوة (١٠٠ غم) للجاف.
- ج. الأعمدة المعدنية: دائرية قطر ٢٠ سم حشوة (١٠٠ غم).
- د. الأعمدة الأسمنتية: (٣٠ سم إلى ٤٠ سم) حشوة قص (٥٠٠ غم).
- هـ. أعمدة الجمالونات (الركائز): تنسف جميع أعمدة الأركان معاً بحشوات زنة (٢٠٠ غم إلى ١٢٠٠ غم) لكل ركيزة.
- و. حفرة المراقبة الأرضية (الماهول): داخلها (٥٠٠ غم) [٤١].

ملاحظة هامة:

وضع الحشوات فيما سبق من نقاط ضعف في الأهداف يكون حسب إمكانية الوصول إلى تلك الأهداف، وحسب الوقت المتاح، والمقصود من هذا الباب هو التدمير إما الكلي أو الجزئي الذي يؤخر العدو ويربكه.

[قوانين النسف والتخريب البسيط:

أولاً: قوانين نسف وتخريب الأخشاب:

إذا أردنا أن نقص أو ندمر أي نوع من الأخشاب وجب علينا التعرف على نوع الخشب، وتنقسم الأخشاب إلى ثلاثة أقسام:

١. ضعيف.

٢. متوسط.

٣. قوي.

هذه الأقسام الثلاثة منها ما هو جاف ومنها ما هو رطب ولكل نوع قيمة ثابتة حسب الجدول التالي:

جدول (٣)

القيم الثابتة للأخشاب (ك)		نوع الخشب
رطب	جاف	

^{٤١} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرياء بتصرف من ص ٥٤ إلى ص ٥٩.



١	٠.٨	ضعيف
١.٢٥	١	وسط
٢	١.٦	قوي

١. قانون قطع الألواح الخشبية:

$$ح = ك \times (س \times سط) \div ٢٥.$$

حيث أن:

ح = وزن الحشوة اللازمة للقطع بالجرام.

ك = معامل نوع الخشب المراد قطعه من جدول رقم (٣).

س = سماكة الخشب باتجاه أثر تدمير الحشوة (سم).

سط = مساحة القطعة (سم).

حيث أن مساحة القطعة = سماكة الخشب \times عرض الخشب المراد قطعه.

$$٢٥ = عدد ثابت.$$

مثال: لوح من الخشب طوله ٤ أمتار، وعرضه ٢٠ سم، وسماكته ٣ سم، وهو رطب ضعيف، أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟

الحل:

$$ح = ك \times (س \times سط) \div ٢٥.$$

$$ك = ١.$$

$$س = ٣.$$

$$سط = ٢٠ \times ٣ = ٦٠.$$

$$إذن ح = ١ \times (٦٠ \times ٣) \div ٢٥ = ٧.٢ جم TNT.$$

مثال آخر: لوح من الخشب عرضه ٢٩ سم، وسماكته ٩ سم، ونوعه متوسط رطب. أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟

الحل:

$$ح = ك \times (س \times سط) \div ٢٥.$$

$$ك = ١.٢٥.$$


$$س = ٩.$$



$$\text{سط} = 29 \times 9 = 261.$$

$$\text{إذن ح} = 1.25 \times (261 \times 9) \div 25 = 117.45 \text{ جم من TNT.}$$

وضع الحشوة كما في الشكل:



٢. قانون قطع الأعمدة والجذوع والمربعات الخشبية:

كما سبق لنا في قطع سطوح الأخشاب وجب علينا التعرف على نوعية الخشب وقيمته إلا أن القانون هنا يختلف عن القانون السابق وهو كالتالي:

$$\text{ح} = (\text{ك} \times \text{ق}^3) \div 25.$$

ح = وزن الحشوة اللازمة للقطع بالجرام.

ك = معامل نوع الخشب من جدول رقم (٣).

ق = قطر العمود الدائري (سم مكعب).

مثال: عمود خشب دائري متوسط رطب النوع قطره ١٧ سم والمراد معرفة وزن الحشوة اللازمة للقطع؟

الحل:


$$\text{ح} = (\text{ك} \times \text{ق}^3) \div 25.$$

$$\text{ك} = 1.25.$$

$$\text{ق}^3 = 17 \times 17 \times 17 = 4913 \text{ سم مكعب.}$$

$$\text{ح} = (4913 \times 1.25) \div 25 = 245.65 \text{ جم من TNT.}$$

وضع الحشوة كما في الشكل:



مثال آخر: عمود خشب مربع من النوع القوي الجاف، قطره ١٠ سم أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟
الحل:


$$ح = (ك \times ق \times ٣) \div ٢٥$$

$$ك = ١.٦$$

$$ق \times ٣ = ١٠ \times ١٠ \times ١٠ = ١٠٠٠$$


$$ح = (١.٦ \times ١٠٠٠) \div ٢٥ = ٦٤ \text{ جم TNT تقريباً}$$

ملاحظة: نستخدم هذا القانون للأعمدة الخشبية ذات السمك والعرض الواحد، أما الأعمدة الخشبية ذات السمك والعرض المختلف فنستخدم لها قانون قطع الألواح الخشبية.
وضع الحشوة كما في الشكل:



ملاحظات هامة:

أ. إذا وضعنا الحشوة بشكل دائري (حشوة حلقة) على العمود الدائري أو المربع وجب علينا تخفيف وزن الحشوة بالضرب في ثلثين ($2 \div 3$)، فإذا كان وزن الحشوة على سبيل المثال ٨٠ جم فتقوم بالضرب في ثلثين كالتالي : $60 \times (2 \div 3) = 40$ جم TNT. وضع الحشوة كما في الشكل:



ب. إذا كان العمود الخشبي في الماء فإننا بحاجة إلى نصف وزن الحشوة فقط بشرط أن نضع الحشوة على العمود تحت سطح الماء بمقدار مرة ونصف من قطر العمود، أي أن العمود إذا كان قطره ١٠ سم فإننا نضع الحشوة تحت سطح الماء على العمود بمقدار ١٥ سم.

ج. إذا وضعنا الحشوة داخل العمود (حشوة ثقوب) أي ثقبنا العمود بمقدار الثلثين ووضعنا الحشوة في المنتصف داخل العمود فإننا بحاجة إلى عشر الحشوة.

٣. قانون الحشوة الصدمية للأخشاب (اقتلاع جذوع):

$$ح = ١٥ \times ق.$$

حيث أن:

$$١٥ = عدد ثابت.$$

ق = قطر الخشب أو الشجرة عند سطح الأرض.

ملاحظة: في حالة عدم معرفة قطر أي شجرة أو عمود دائري نستخدم القانون التالي:

$$ق = المحيط \div ٣.١٤.$$

مثال: شجرة محيطها عند سطح الأرض ٥٥ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطع هذه الشجرة؟

الحل:

$$ح = ١٥ \times ق.$$

$$ق = المحيط \div ٣.١٤.$$

$$ق = ١٧.٥ \times ١٥ = ٢٦٣ \text{ جم من TNT.}$$

وضع الحشوة:

توضع الحشوة (حشوة مركزة) تحت الشجرة مغمورة بالتربة بمقدار مرة ونصف من قطر الشجرة،

فإذا كان قطر الشجرة ١٠ سم فتوضع الحشوة على بعد ١٥ سم من سطح التربة أي بمقدار مرة

ونصف من قطر الشجرة^{٤٢}.

٤. [قانون تخريب الأعمدة الخشبية بحشوة مركزة عن بعد (حشوة صدمية خارجية غير ملامسة):

إذا أردنا تدمير عدة أعمدة خشبية في آن واحد بحشوة مركزة فنستخدم القانون التالي:

$$ح = ٣٠ \times ق \times ك \times س^2.$$

حيث أن:

ح = وزن الحشوة بالكيلو جرام.


^{٤٢} - موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف من ص ٥٢ إلى ص ٦١.

٣٠ = عدد ثابت .

ق = قطر أو سماكة أبعد عمود عن الحشوة بالمتر .

ك = معامل يتعلق بنوع الخشب من جدول القيم الثابتة للأخشاب (٣) .

س² = المسافة بين الحشوة وأبعد عمود عنها بالمتر تربيع .



ثانياً: [قوانين نسف وتخريب المعادن:

١. قطع الصفائح المعدنية:

تنقسم الصفائح المعدنية بطريقة القص بالمتفجرات إلى قسمين وهي:

أ. ما سماكتها حتى ٢ سم.

ب. ما سماكتها فوق ٢ سم. ولكل منهما قانون.

القانون الأول:

إذا كانت سماكة الصفائح حتى ٢ سم نستخدم القانون التالي:

وزن الحشوة اللازمة بالجرام = ٢٠ (عدد ثابت) × السماكة × العرض.

مثال: صفيحة حديدية عرضها ٢٠ سم، وسماكتها ١.٨ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطع الصفيحة؟

الحل:



$$ح = ٢٠ \times \text{السماكة} \times \text{العرض}.$$

$$ح = ٢٠ \times ١.٨ \times ٢٠ = ٧٢٠ \text{ جم من TNT}.$$

القانون الثاني:

أما إذا كانت سماكة الصفائح أكثر من ٢ سم فنستخدم القانون التالي:

$$\text{وزن الحشوة اللازمة} = ١٠ \times (\text{السماكة}) \times \text{تربيع العرض}.$$


مثال: صفيحة معدنية عرضها ١٣ سم، وسماكتها ٣.٥ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطع الصفيحة؟

الحل:

$$ح = ١٠ \times (\text{السماكة}) \times \text{تربيع العرض}.$$

$$ح = ١٠ \times ٣.٥ \times ٣.٥ \times ١٣ = ١٥٩٢.٥ \text{ جم من TNT}.$$

وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل:



٢. قطع الأنابيب (المواسير) المفرغة الفولاذية :

جميع الأنابيب المفرغة هي عبارة عن صفائح لها عرض وسماكة وتشكل بشكل دائري مستطيل، أي أننا نطوي العرض بشكل دائري وهذا يسمى محيط، ومثال ذلك أنابيب الماء وأنابيب الغاز وأنابيب البترول وغيرها.

القانون الأول:

إذا كانت سماكة الأنابيب حتى ٢ سم نستخدم القانون التالي:

$$\text{وزن الحشوة اللازمة} = ٢٠ \times \text{السماكة} \times \text{المحيط}.$$

مثال: ماسورة من الفولاذ سماكتها ١.٦ سم، ومحيطها ٤ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطع الماسورة.

الحل:



$$ح = ٢٠ \times \text{السماكة} \times \text{المحيط}.$$

$$ح = ٢٠ \times ١.٦ \times ١٤ = ٤٤٨ \text{ جم TNT}.$$

القانون الثاني:

إذا كانت سماكة الأنابيب أكثر من ٢ سم فنستخدم القانون التالي:

$$\text{وزن الحشوة اللازمة} = ١٠ \times (\text{السماكة}) \times \text{تربيع} \times \text{المحيط}.$$

مثال: ماسورة ماء سماكتها ٢.٣ سم ، ومحيطها ٢١ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطع الماسورة؟


الحل:

$$ح = ١٠ \times (\text{السماكة}) \times \text{تربيع} \times \text{المحيط}.$$

$$ح = ١٠ \times (٢.٣ \times ٢.٣) \times ٢١ = ١١٠.٩ \text{ جم من TNT}.$$

ملاحظة هامة: إذا كانت الصفائح والأنابيب من معادن مختلفة نضرب الناتج في ٣.

وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل:



٣. قطع الصفائح المعدنية المدرعة:

تنقسم الصفائح المعدنية المدرعة بطريقة القص بالمتفجرات إلى قسمين وهي:

أ. إذا كانت سماكة الصفائح حتى ٢ سم نستخدم القانون التالي:


$$ح = ٤٠ \times \text{السماكة} \times \text{العرض}.$$

ب. إذا كانت سماكة الصفائح أكثر من ٢ سم نستخدم القانون التالي:

$$ح = ٢٠ \times \text{السماكة} \times \text{تربيع} \times \text{العرض}.$$



ملاحظة: يمكن استخدام هذين القانونين في الأنابيب (المواسير) المعدنية المدرعة إذا استبدل العرض في القانون بالحيط في الأنابيب (المواسير).
وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل:



٤. قطع القضبان الفولاذية المصمتة:

ينقسم قانون قطع القضبان الفولاذية إلى قسمين:

أ. ما قطرها حتى ٢ سم.

ب. ما قطرها أكثر من ٢ سم.

القانون الأول:

إذا كان قطر القضيب المراد قطعه حتى ٢ سم نستخدم القانون التالي:

وزن الحشوة اللازمة = ٢٠ × (القطر) تربيع.

مثال: قضيب من الفولاذ المصمت قطره ١.٣ سم أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟

الحل:

ح = ٢٠ × (القطر) تربيع.

ح = ٢٠ × ١.٣ × ١.٣ = ٣٣.٨ جم من TNT.

القانون الثاني:

إذا كان قطر القضيب المراد قطعه أكثر من ٢ سم نستخدم القانون التالي:

وزن الحشوة اللازمة = ١٠ × (القطر) تكعيب.


مثال: قضيب من الفولاذ المصمت قطره ٣.٧ سم، أوجد الحشوة اللازمة؟

الحل:


$$ح = ١٠ \times (\text{القطر})^3.$$

$$ح = ١٠ \times ٣.٧ \times ٣.٧ \times ٣.٧ = ٥٠٦.٥٣ \text{ جم من TNT}.$$

وضع الحشوة للقانونين السابقين كما في الشكل:




ملاحظة هامة: بالتجربة لا يمكن قص القضيب المصمت بالحشوة الحلقية، ولكن يمكن قصه بحشوتين عن طريق تقاطع الموجات وتسمى هاتان الحشوتان (حشوات قص متعاكسة) كما في الشكل التالي:



٥. قص حبال القلص (الحبال الفولاذية):



تستخدم حبال القلص في ربط الجسور وتشبيتها، قوانين قصها نفس قوانين القضبان الفولاذية، إلا أن كل حبل من هذه الحبال يحتاج لحشوتي قص متعاكستين كما في الشكل التالي:



مثال: حبل قلص قطره ١.٥ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟

الحل:

$$ح = ٢٠ \times (ق) \text{ تربيع.}$$

$$ح = ٢٠ \times ١.٥ \times ١.٥ = ٤٥ \text{ جم من TNT.}$$

نحتاج لهذا الحبل حشوتين كل حشوة وزنها ٤٥ جم.

مثال آخر: حبل قلص قطره ٥ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطعه؟

الحل:

$$ح = ١٠ \times (ق) \text{ تكعيب.}$$

$$ح = ١٠ \times ٥ \times ٥ \times ٥ = ١٢٥٠ \text{ جم من TNT.}$$


ونحتاج لهذا الحبل حشوتين كل حشوة وزنها ١٢٥٠ جم.

ملاحظة: بما أن حبل القلص مرن وعند الانفجار تسبب مرونته اهتزاز وارتداد يشنت موجة الضغط

توضع له حشوتين مركزتين متعاكستين، وعند الانفجار تعمل هاتين الحشوتين على ضبط اهتزاز

الحبل وارتداده مما يسبب قصاً سريعاً للحبل.

وضع الحشوتين كما في الشكل:



٦. قص الأعمدة والمكعبات الفولاذية بواسطة الحشوة الصدمية:
كما مر معنا قطع الأخشاب بالحشوة الصدمية فإن الفولاذ يقطع بواسطة الحشوة الصدمية أيضاً
ولكن بقانون آخر وهو كالتالي:

$$ح = ٣٥٠٠ \times س \times ع \times (ر) \text{ تربيع} \div ل.$$

حيث أن:

ح = وزن الحشوة بالكيلو.

$$٣٥٠٠ = \text{عدد ثابت.}$$

س = سمك العمود أو قطره المراد قطعه بالمتر.

ع = عرض العمود أو قطره المراد قطعه بالمتر.

(ر) تربيع = المسافة بين الحشوة والعمود بالمتر.

ل = وجه العمود المقابل للحشوة بالمتر.

ملاحظة: في هذا القانون يجب تحويل السنتيمترات إلى أمتار عن طريق القسمة على ١٠٠.

مثال: عمود دائري من الفولاذ قطره ١٠ سم، وضعنا الحشوة بعيدة عنه ٢٠ سم، أوجد الحشوة

اللازمة لقطعه؟

الحل:

$$ح = ٣٥٠٠ \times س \times ع \times (ر) \text{ تربيع} \div ل.$$

$$س = ١٠ \div ١٠٠ = ٠.١$$


$$ع = ١٠ \div ١٠٠ = ٠.١$$

$$(ر) \text{ تربيع} = ٠.٢ \times ٠.٢ = ١٠٠ \div ٢٠ = ٠.٠٤$$

$$ل = ١٠٠ \div ١٠ = ٠.١$$

$$\text{إذن ح} = ٣٥٠٠ \times ٠.١ \times ٠.١ \times ٠.٠٤ \div ٠.١ = ١٤ \text{ كجم من TNT.}$$

وضع الحشوة كما في الشكل:



مثال: عمود مكعب من الفولاذ عرضه ١٥ سم، وسماكته ١٤ سم، والوجه المقابل للحشوة العرض، وضعنا الحشوة بعيدة عن العمود بمقدار ٣٠ سم، أوجد الحشوة اللازمة لقطع العمود؟
الحل:

$$\text{ح} = ٣٥٠٠ \times \text{س} \times \text{ع} \times (ر) \text{تربيع} \div ل$$

$$\text{س} = ١٠٠ \div ١٤ = ٠.١٤$$

$$\text{ع} = ١٠٠ \div ١٥ = ٠.١٥$$

$$(ر) \text{ تربيع} = ٠.٣ \times ٠.٣ = ١٠٠ \div ٣٠ = ٠.٠٩$$

$$ل = ١٠٠ \div ١٥ = ٠.١٥$$

$$\text{ح} = ٣٥٠٠ \times ٠.١٤ \times ٠.١٥ \times ٠.٠٩ \div ٠.١٥ = ٤٤.١ \text{ كجم} [٤٤]$$

ثالثاً: [قوانين نسب وتخريب المباني:




سبق ودرسنا أن الحشوة عندما تنفجر فإنها تطلق غازات في جميع الاتجاهات وهذه الغازات هي ما يسمى بموجة الضغط، وكما عرّفنا موجة الضغط سابقاً بأنها الغازات المنطلقة من الحشوة في جميع الاتجاهات بشكل مستقيم بزاوية قائمة.

وموجة الضغط المنطلقة من الحشوة تمثل نصف قطر التخریب للحشوة، وبالتالي فإننا بحاجة لحساب وزن الحشوة التي يمكنها أن تطلق موجة ضغط قادرة على تدمير الجدران المراد خرقها أو إسقاطها، فإذا كان لدينا حشوة نصف قطرها التخریبي (موجة الضغط) ٣٠ سم فإنها _ أي الحشوة _ ستطلق هذه الموجة في جميع الاتجاهات مشكلة كرة من الغازات قطرها ٦٠ سم، وهذه الكرة من الغازات تقوم بتدمير كل ما كان داخلياً في محيطها المؤثر.



مثال: جدار مبني من لبن بلوك سماكته ٣٠ سم، نريد أن نفتح فيه فتحة تخرق الجدار من الجهتين كما في الشكل التالي:



وبما أن الحشوة لها موجة في جميع الاتجاهات فستحصل فتحة في الجدار مقدارها ٣٠ سم لكل جانب من الحشوة أي ٦٠ سم بالعرض، و ٦٠ سم بالطول، و ٣٠ سم عمق. وإذا أردنا أن نسقط الجدار بالكامل علينا أن نوجد الحشوة اللازمة بالقانونين الآتية الخاصة بإسقاط الجدران، ثم نوجد عدد الحشوات اللازمة ووزنها الكلي لإسقاط الجدار^{٤٥}.

١. [تخريب ونسف الجدران بنوعين من الحشوات:

أ. خارجية مركزة أو متطاولة تحسب بواسطة القانون التالي:

$$\text{وزن الحشوة الواحدة (ح)} = \text{ط} \times \text{ب} \times \text{ر}^3.$$

حيث أن:

ح = وزن الحشوة بالكيلو غرام.

ط = عامل يتعلق بمادة المنشأ حسب الجدول رقم (٤).

ب = عامل يتعلق بكيفية وضع الحشوة على المنشأ حسب الجدول رقم (٥).

ر = سماكة الجدار بالمتر.

أما المسافة بين حشوتين مركزتين = ٢ ر.

أما عدد الحشوات (ن) = $ل \div ٢ ر$.

^{٤٥} - موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف من ص ٦٨ إلى ص ٧٠.



حيث L = طول الجدار بالمتر.
وتكون وزن الحشوات الكلية = $N \cdot C$.
وإذا كانت هذه الكمية كافية لمدها على طول الجدار المراد إسقاطه سميت حشوة متطاولة.
وإذا كان المنشأ مغمور في الماء فيؤخذ (١.٥ ح).

جدول رقم (٤)

قيمة (ط)	نوع البناء
١	لبن - بلوك
١.٣	لبن - أسمنت
١.٤	حجر - أسمنت
١.٥	بناء أسمنت
١.٨	بناء أسمنت محسن دون تسليح
٥	أسمنت مسلح (تخريب فقط)
٢٠	أسمنت مسلح (قص التسليح)

جدول رقم (٥)

نصف قطر التخريب للحشوة	قيمة (ب)		شكل الحشوة		أسم الحشوة
	بدكه	بدون دكه	بدكه	بدون دكه	
$R = S$	٥	٩			خارجية
$R = S$	٣.٥	٥			معشقة
$R = \frac{1}{3} S$	١.٢	١.٣			داخلية (ثقوب)

ملاحظة: في حالة وضع الحشوة على شكل حشوات ثقوب نحتاج لِعشر وزن الحشوة الأصلية المستخرجة من القانون السابق لإسقاط الجدران أو نخرج وزن حشوة الثقوب من القانون التالي:

ب. حشوات الأخرام (الثقوب):

حيث توضع الحشوات في ثقوب الجدار وتحسب بواسطة القانون التالي:

وزن الحشوة الواحدة بالمتر (ح) = ك ع³.

حيث (ك) = عامل يتعلق بنوع مادة الجدار من الجدول رقم (٦).

(ع) الخرم (الثقب) في الجدار المراد تخريبه بالمتر = ثلثي سماكة الجدار المراد تخريبه.

تكون المسافة بين كل ثقبين = عمق الخرم في الجدار المراد تخريبه إذا كان الجدار من حجر أو طوب.

أما إذا كان الجدار من الأسمنت المسلح فإن المسافة بين كل ثقبين = عمق الثقب في الجدار ÷ ٢.

عدد الثقوب في الجدار = ل ÷ ف.

حيث أن (ل) = طول الجدار المراد تخريبه بالمتر.

(ف) = المسافة بين الثقبين بالمتر.

ويكون وزن الحشوة الكلية = عدد الحشوات (هو نفس عدد الثقوب) × ح^{٤٦}.

جدول رقم (٦)

قيمة (ك)				(ع) عمق الخرم بالمتر	(س) سمك البناء بالمتر
لبن	حجر	أسمنت	مسلح		
١.٢	١.٤٦	١.٥٨	١.٧	٠.٣٥	٠.٥
١.١٨	١.٢٢	١.٣٢	١.٤	٠.٤٠	٠.٦
٠.٨٦	١	١.٠٨	١.١٢	٠.٥٠	٠.٧٥
٠.٨٠	٠.٧٦	٠.٨١	٠.٨٧	٠.٦٠	٠.٩
٠.٥٨	٠.٦٥	٠.٧٠	٠.٧٦	٠.٨ _ ٠.٦٥	١.٢ _ ١
٠.٥٠	٠.٥٨	٠.٦٣	٠.٦٨	١ _ ٠.٨٥	١.٥ _ ١.٣
٠.٤٧	٠.٥٤	٠.٥٨	٠.٦٢	_ ١.٠٥ ١.١٥	١.٧ _ ١.٦
٠.٤٣	٠.٥٢	٠.٥٢	٠.٥٦	_ ١.٢٠ ١.٤٠	٢ _ ١.٨

٢. [الحشوة الصدمية:

^{٤٦} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف، ويتبع جدول رقم (٦) نفس المرجع، من ص ٥٩ إلى ص ٦٢. موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف من ص ٦٨ إلى ص ٧١.




تستخدم الحشوة الصدمية لتدمير المباني أو المنشآت في حالة عدم وجود وقت لأنها مكلفة جداً، وتستخدم لتدمير عدة أعمدة إسمنتية في وقت واحد بحشوة صدمية غير ملامسة، ولها قانون خاص بها وهو كالتالي:

الحشوة الصدمية = ١٠ (عدد ثابت) \times ط \times س \times ر تربيع (بعد الحشوة عن الجدار).

حيث ط = معامل يتعلق بمادة البناء من الجدول رقم (٤).

س = سماكة الجدار أو سماكة العمود أو قطر العمود المراد تخريبه بالمتر، أم إذا كان المراد تخريب عدة أعمدة في آن واحد فتكون (س) سمك أو قطر أبعد عمود عن الحشوة بالمتر كما في الشكل.

ر = بعد الحشوة عن الجدار أو العمود المراد تخريبه بالمتر تربيع، أما إذا كان المراد تخريب عدة أعمدة في آن واحد فتكون (ر) المسافة بين الحشوة وأقصى عمود بالمتر تربيع كما في الشكل التالي:



مثال: جدار سمكه ٧٠ سم، وبعد الحشوة عنه ٥٠ سم، ونوع البناء إسمنت مسلح [تخريب فقط]، أوجد الحشوة اللازمة لإسقاط هذا الجدار؟

الحل:


$$ح = ١٠ \times ط \times س \times ر \text{ تربيع.}$$

$$ط = ٥.$$

$$س = ٧٠ \div ١٠٠ = ٠.٧.$$


$$ر = ٥٠ \div ١٠٠ = ٠.٥.$$

$$ح = ١٠ \times ٥ \times ٠.٧ \times ٠.٥ \times ٠.٥ = ٨.٧٥ \text{ كجم من TNT.}$$



ملاحظة:

- هدم الصالونات والمباني دفعة واحدة إذا كان البناء مركزاً لضرب الناتج في ١.٣.
- إذا كان البناء سجوناً لضرب الناتج في ٣.
- إذا كان البناء مركز قيادات لضرب الناتج في ٦.
- ٣. تخريب الأبراج بحشوة مركزة داخلية:
إذا أردنا أن نهدم برجاً هناك قاعدة تقول: وزن الحشوة اللازمة لهدم البرج = كل واحد متر مربع من أرضية البرج بحاجة إلى ٥ كجم من TNT.
مثال: برج عرضه ٥ متر، وطوله ٥ متر، أوجد الحشوة اللازمة لتدميره؟
الحل :
مساحة البرج = الطول × العرض.
مساحة البرج = ٥ × ٥ = ٢٥ متر مربع.
وزن الحشوة اللازمة = ٥ × ٢٥ = ١٢٥ كجم من TNT.
وضع الحشوة كما في الشكل:



ملاحظة: إذا كان البرج دائرياً نضرب القطر في القطر لإيجاد مساحة البرج ثم نضرب الناتج $\times 0.35$.

٤. تخريب الصالونات والمباني بحشوة مركزة داخلية:

يمكن هدم صالون كبير أو بناية مكونة من ثلاثة طوابق إذا استعملنا القانون التالي:

$$ح = 0.35 \times س \times \text{تربيع} \times \text{الحجم}.$$

حيث أن:

ح = وزن الحشوة بالكيلو.

$$0.35 = \text{عدد ثابت}.$$

س تربيع = سماكة الجدار بالمتر تربيع.

الحجم = الطول بالمتر \times العرض بالمتر \times الارتفاع بالمتر.

مثال: بناية طولها ٢٠ متر، وعرضها ١٥ متر، وارتفاعها ١٢ متر، وسماك جدارها ٤٠ سم، أوجد

الحشوة اللازمة لتخريب هذه البناية؟

الحل:

$$ح = 0.35 \times س \times ٢ \times \text{الحجم}.$$

$$ح = 0.35 \times (0.4 \times 0.4) \times (12 \times 15 \times 20).$$

$$= 0.35 \times 0.16 \times 3600 = 201.6 \text{ كجم من TNT}.$$

٥. تخريب العبارات:

هي عبارة عن قنوات تصريف مياه الأمطار التي توضع تحت الشوارع.



تتسلف بواسطة حشوة مركزة توضع في وسط العبارة من الداخل وزنها بالكيلو جرام يساوي ضعف حجم العبارة بالمتر المكعب كما في القانون التالي:

$$ح = ٢ \times \text{حجم العبارة.}$$

حيث أن:

$$ح = \text{وزن الحشوة اللازمة بالكيلو.}$$

$$٢ = \text{عدد ثابت.}$$

$$\text{حجم العبارة} = \text{الطول} \times \text{القطر} \times \text{القطر بالمتر.}$$

مثال:

عبارة قطرها ٢ متر، وطولها ٧ متر، أوجد الحشوة اللازمة لتخريبها؟

الحل:


$$ح = ٢ \times \text{حجم العبارة.}$$

$$ح = ٢ \times (٢ \times ٢ \times ٧) = ٥٦ \text{ كجم من TNT.}$$

ملاحظة:

أ. إذا كانت العبارة مستطيلة نضرب الارتفاع \times العرض \times الطول لإيجاد حجم العبارة ثم نطبق القانون، وإذا كانت العبارة اسطوانية كما في المثال السابق فنضرب القطر \times القطر \times الطول لإيجاد حجم العبارة ثم نطبق القانون.


ب. نثبت الحشوة في جسم العبارة من الداخل كما في الشكل، ثم نغلق العبارة من الداخل بأكياس رمل لتصبح الحشوة بدكة ثم نفجر.



أما إذا لم نستطع أن نغلق العبارة من الجانبين بالرمل فإننا مضطرون أن نضع حشوة زنة (ح÷٢) من كل جانب وتبعد مسافة ١.٥ عن فتحة العبارة من الداخل إذا كان الشارع عريضاً، أما إذا كان الشارع ضيقاً فتوضع على الفتحات مباشرة، ونفجر الحشوات الثلاث في آن واحد.

ح = وزن الحشوة الرئيسية المستخرجة من القانون.

٢ = عدد ثابت.



٦. [تخريب الطرق]:

أ. بواسطة حشوة مركزة من القانون ح = ٣٥ ط ر^٣.

حيث أن:

ح = وزن الحشوة بالكيلو جرام.

ط = ثابت قساوة أساس الطريق من الجدول رقم (٧).

ر = نصف قطر الحفرة أو عمقها بالمتر.

ب. بواسطة حشوة متطاولة من القانون ح = ١٢ ط ر^٢ ل.

حيث أن:

(ل) طول الحفر في الطريق بالمتر = عرض الطريق بالمتر.

^{٤٧} - موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف من ص ٧١ إلى ص ٧٣.
النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء (الحشوة الصدمية بتصرف) ص ٧٦.

جدول رقم (٧)

نوع التربة أو الصخر	(ط)
تربة زراعية أو رملية	٠.٥٠
رمل كثيف	٠.٧٠
حجر كلس ضعيف	١.٠٠
حجر رملي قاسي أو كلسي قاسي	١.٢٥
صخور قاسية	١.٥ - ١.٦

٧. إزاحة الكتل الحجرية:

يتم إزاحة الكتل الحجرية بحشوة يُستخرج وزنها من القانون التالي:

ح (كجم) = ٥ × حجم الكتلة الحجرية بالمتر المكعب.

ملاحظة: إذا زاد حجم الكتلة الحجرية عن ١٥ متر مكعب كسرت ثم أزيحت عن موضعها.

٨. الانفجار بالعدوى:

يجب الانتباه إلى أن حشوات لا صواعق فيها (سالبة) تنفجر تحت تأثير انفجار حشوات فيها صاعق (موجبة) إذا كانت المسافة أقل من (س) حسب القانون:

$$س = \sqrt[3]{1.3 ح}$$

حيث أن: س = مسافة الأمان بين الحشوة السالبة والحشوة الموجبة بالمتر.

ح = وزن الحشوة المتفجرة الموجبة بالكيلو جرام^{٤٨}.

[تخريب ونسف الجسور:

تخرب من الجسر حسب الأهمية والوقت المتوفر، البلاطة ثم الأعمدة ثم المتكّنات الشاطئية.

أ. الجسور الخشبية: تخرب الفتحات في منتصفها حتى طول ١٥ م وعمقطين في ثلثي كل فتحة إذا زاد الطول عن ١٥ م. أما الأعمدة فبمقطع واحد تحت الماء إن أمكن أو عند سطح الأرض فإن كان العمود مرتفعاً فبمقطعين.

أما المتكّن الشاطئي فيخرب مثل أس جدار إن لم يكن سميكاً جداً بالعلاقة ح = ١.٣ ط ب ر^٣. ويتم كذلك تخريبها بواسطة الحرق.

^{٤٨} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف ص ٧٢.



ب. الجسور المعدنية: تخرب البلاطة في مقطع واحد فإن زاد عرضها عن ٣ أضعاف ارتفاعها بمقطعين.

أما الأعمدة فتخرب كجدران إن كانت أسمنتية، فإن كانت معدنية تخرب بحشوتين متعاكستين تساعدان على قلبها، فإن الجسر عبارة عن جوائز متشابكة (جمالون) فتخرب بوضع حشوة واحدة في وسطها زنة ح = ٢٠ ر^٢.

حيث ح = وزن الحشوة بالكيلو جرام.

ر = أقصى بعد بين العنصر المخرب وموضع الحشوة بالمتري. ويمكن تخريبها بقطع الحوامل الركنية قطعاً مائلاً مما يؤدي إلى انقلاب الجسر قطعة واحدة. أما المتكئات فكما سبق في الجسور الخشبية.

ج. الجسور الحجرية (القناطر): تخرب جميع الأعمدة إن كانت فتحات الأقواس صغيرة.

أما إن كانت الأقواس كبيرة (أكبر من ١٥م) فنقطع كل قوس بمقطعين عند كل سدس من طول القوس، أما المتكئات الحجرية فلا تخرب.

د. الجسور الإسمنتية: تخرب البلاطات بمقطع غير متوازن عند كل ربع مما يؤدي لسقوط كامل البلاطة. أما الأعمدة فتخرب بقانون تخريب الجدران، المتكئات الشاطئية فلا تخرب لضخامتها.

هـ. الأقواس الإسمنتية: تخرب في مقطع واحد فإن زاد طولها عن (٢٥م) فتخرب بمقطعين عند كل ربع من البداية، أما الأعمدة والمتكئات فتخرب كما في الجدار.

و. الجسور المعلقة: تقطع الكوابل الرئيسية عند العقد وقدم الأبراج أو تقطع البلاطة حسب نوعها.

ز. الجسور العائمة: توضع حشوة زنة (٣ كغم) لكل حوامة حاملة عند قعرها^{٤٩}.

[مسافات الأمان عند تفجير المنشآت:

المعدنية: (٥٠٠م).

الخشبية: (١٥٠م).

البناء: (٣٥٠م)^{٥٠}.

ملاحظات هامة:

[إن جميع قوانين النسف والتخريب التي مرت بنا استعملنا فيها مادة TNT كمقياس، وإذا أردنا

أن نستبدلها بمادة أخرى نتبع الخطوات التالية:

أ. نوجد معامل القوة التأثيرية للمادة المراد استبدالها بمادة TNT.

^{٤٩} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف من ص ٦٤ إلى ص ٦٥.

^{٥٠} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف ص ٧٢.

ب. بعد إيجاد وزن الحشوة من أي قانون سواء كان قانون خاص بالخشب أو المعادن أو المباني نقسم الناتج (وزن الحشوة المستخرج من القانون) على معامل القوة التأثيرية للمادة المراد استخدامها عوضاً عن TNT.

مثال:

إذا أردنا أن نستخدم C3 بدل TNT نتبع الخطوات التالية:

أ. معامل قوة C3 التأثيرية تساوي ١.٣ من قوة TNT.

ب. نقسم وزن الحشوة الناتجة من القانون _ ولنفترض أن وزن الحشوة هو ٥٠٠ جم _ على معامل قوة C3 التأثيرية.

وزن الحشوة من C3 = $500 \div 1.3 = 385$ جم من C3.

مثال آخر:

إذا أردنا أن نستخدم الديناميت الذي معامل قوته التأثيرية ٠.٩٢ من قوة TNT نتبع الخطوات السابقة.

وزن الحشوة من الديناميت = $500 \div 0.92 = 543.5$ جم من الديناميت^{٥١}.

١. [توضع الحشوات خارج الجسم المنوي تدميره بالقرب منه غير ملاصقة له فتكون حشوة صدمية، أو توضع الحشوات على سطح الجسم المنوي تدميره فتكون حشوة خارجية، أو في قلبه مساوية لسطح الجسم المنوي تدميره فتكون حشوة سطحية (معشقة)، أو توضع داخل الجسم المنوي تدميره مغمورة به فتكون حشوة داخلية (حشوة ثقب أو أخرام)].

٢. تستخدم في الحشوات السطحية [الخارجية الملاصقة] عادة المتفجرات القاصمة ولا تتطلب بالضرورة استخدام دكة، رغم أن الدكة ضرورية لزيادة فاعلية الحشوة، ولا تستخدم المتفجرات الدافعة في الحشوات السطحية إلا إذا كان الجسم المنوي تخريبه خشبياً أو عبارة عن بناء متوسط القوة ويشترط عند ذلك استخدام دكة كبيرة مهمتها توجيه القسم الأكبر من تأثير الانفجار نحو الجسم المراد تخريبه أو قلبه، ومن الأفضل تعشيق الحشوة مع الجسم قبل وضع الدكة وإذا كانت الحشوة المركزة تسمح باستخدام المتفجرات الدافعة والقاصمة فإن الحشوة المتطاولة تفرض استخدام المتفجرات القاصمة فقط، وتُشكل الحشوة المركزة المحسوبة وفق قوانين النسف والتخريب على شكل مكعب أو أقرب ما يمكن من المكعب، أما الحشوة المتطاولة فتتمد على طول الجسم المنوي تدميره أو قطعه (وهذا يمثل طول الحشوة) وأما عرض الحشوة وارتفاعها فلا بد أن يكون بأبعاد

^{٥١} - موسوعة الجهاد الأفغاني، الدورات العلمية بتصرف من ص ٧٤ إلى ص ٧٥.

متساوية، وفي حالة الرغبة في قطع المعادن (القضبان أو السكك الحديدية) يفضل تقسيم الحشوة الخارجية السطحية إلى قسمين ووضعهما متقابلتين بحيث يؤدي انفجارهما معاً إلى أحداث تأثير قص. تستخدم في الحشوات الداخلية المتفجرات القاصمة أو الدافعة، ويتطلب وضع الحشوة داخل الجسم النووي تخريبه حفر بئر أو دهليز ينتهي بحجرة لاستيعاب الحشوة في حالة إذا كان الجسم كبيراً أما إذا كان الجسم صغيراً فيتطلب حفر ثقب لوضع الحشوة، والشاهد أن حجم الثقب حسب حجم الجسم النووي تخريبه، وتساعد الدكة في هذه الحالة على زيادة قوة التدمير أي أنها تنقص بالتالي كمية الحشوة اللازمة لتحقيق التدمير.

عندما يكون الجسم النووي تخريبه كبيراً، تقسم الحشوة المركزة إلى عدة حشوات مركزة توزع بحيث تزداد فاعلية التخريب، وإذا كان المطلوب حدوث انفجار الحشوات كلها بآنٍ واحد توصل جميع الحشوات بفتيل متفجر (فتيل كورتكس) لتأمين انفجارها معاً، أما إذا كان المطلوب لأسباب تقنية حدوث انفجار الحشوات بشكل متعاقب فإن من الضروري تزويد الحشوات بصواعق كهربائية توقيتية (تأخيرية) وربط هذه الصواعق بالدائرة الكهربائية بشكل يؤدي مرور التيار إلى انفجار الصواعق (وبالتالي الحشوات) بالتعاقب^{٥٢}.



الفصل الثامن: الألغام

[لحة تاريخية:

استخدمت الألغام في الحرب العالمية الأولى (١٩١٤ - ١٩١٨) كوسيلة للدفاع ضد الدبابات، وأدى استعمالها الى تطويرها وتحويلها الى تصميمات ثابتة وكان بعض منها متطور للغاية خاصة بعد تصنيع TNT، والتي كانت بمثابة بداية صناعة الجيل الأول من الألغام المضادة للدبابات والتي أصبحت جزءاً من تسليح مختلف الجيوش، وقد استخدمت بكفاءة عالية في الحرب العالمية الثانية إذ استعمل أكثر من ٣٠٠ مليون لغم مضاد للدبابات سواء من قبل قوات الحلفاء أو دول المحور، فتوطدت بذلك مكانة الألغام في ترسانات الجيوش، وكان من مساوئ استخدام الألغام في الحرب العالمية الثانية سهولة اكتشافها لكبر حجمها ومن ثم يمكن للعدو إزالتها بسهولة والاستيلاء عليها لإعادة زرعها لمصلحته، لذا صنع الجيل الأول من الألغام المضادة للأفراد لتزرع مع الألغام المضادة للدبابات، وتكون سلاحاً معاوفاً يعمل جنب الى جنب معها بما يضمن عدم اقتراب أفراد العدو عند محاولتهم إزالة الألغام الأساسية.

واستمر تطوير الألغام ووسائل تفجيرها، فظهر في أوائل الستينات وحتى أوائل السبعينات الجيل الثاني من الألغام المضادة للأفراد (Remotely Delivered Mines) أي التي يمكن نشرها من مسافات بعيدة عن طريق الطائرات وخاصة في عمق دفاعات العدو ومؤخرته لإحداث خسائر به أثناء انسحابه، ووقف إمداداته، وقد استخدمتها القوات الأمريكية في الحرب الفيتنامية، وأيضاً في حربها ضد الإسلام في أفغانستان.

تعريف اللغم:

هو كمية من المواد المتفجرة مغلفة بغلاف معدني أو بلاستيكي مزودة بوسيلة تفجير فيوز _Fuze_ أو صمامة، وعند انفجار اللغم تدمر جنازير الدبابات أو عجلات المركبات المدرعة وعربات نقل الجنود ويصاب الأشخاص المعرضين لموجة ضغط اللغم بإصابات قد تصل الى درجة القتل، ويفجر الفيوز _الصمامة_ اللغم بعد أن تُفجّر هي بفعل تأثير خارجي ناتج من الضغط عليها أو بأي وسيلة أخرى متطورة إلكترونية أو زمنية.

أنواع الألغام:


أولاً: ألغام ضد الدبابات:

تختلف هذه الألغام من حيث الحجم والوزن والشكل وطريقة عمل الفيوز _ صمامة _ ونوعية المادة المتفجرة وكميتها باختلاف الدول المصنعة، وتتراوح كمية المادة المتفجرة داخل اللغم من ٢ كيلو جرام إلى ٩ كيلو جرام، ويستلزم هذا النوع من الألغام ضغط _ لا يقل عن ١٠٠ إلى ٣٠٠ كيلو جرام _ حتى يتم انفجاره.

ويعتمد هذا النوع من الألغام في تدمير الأهداف على كمية المادة المتفجرة، وبالتالي على الأثر التدميري الناتج عن انفجار هذه الكمية، وأثبتت العملية الحربية في مساح مختلفة أن تأثير اللغم المضاد للدبابات لا يقل عن تأثير الأسلحة المضادة للدبابات.

ويستخدم ضد الدبابات والمركبات المدرعة والعربات، وعند انفجاره تتأثر جنازير الدبابات وعجلات المركبات وقد يمتد التأثير إلى جسم الآلية، وقد تصل الإصابة إلى أفراد الآلية المعرضين لموجة الضغط.

وقد ظهرت في الفترة الأخيرة أنواع أخرى من الألغام، وذلك بزرعها على جنبات الطريق وعند عبور الهدف يتم انطلاق مقذوف _ عن طريق جهاز إرسال عن بعد _ باتجاه الدبابة أو المركبة، وهناك ألغام ذات حشوات جوفاء تزرع في الأرض في منتصف الطريق، وعند انفجارها تتكون نافورة من موجة الضغط المحملة باللهب فتدمر بطن الدبابة، ومن أمثلة هذا النوع، رأس قذيفة RBG7 حيث يزرع في الأرض، وعند مرور الهدف يتم تفجير الرأس عن طريق جهاز إرسال عن بعد، أو عن طريق صفائح معدنية موصلة ببطارية كهربائية يقوم الهدف بالضغط عليها وتوصيل الدائرة، ومن ثم يتم انفجار الرأس المتفجر في أسفل الدبابة مما يحدث موجة ضغط محملة بـ ٣٠٠٠ درجة مئوية، والتي بدورها تخرق بطن العربة ومن ثم تدمر جميع الأجهزة بداخلها، وتدمر كذلك قذائف العربة مما يؤدي إلى تدميرها بالكامل وقتل جميع أفرادها. انظر الشكل.



مكونات اللغم المضاد للدبابات [بشكل عام]:



١. الغلاف الخارجي ويكون إما من معدن أو بلاستيك.
 ٢. المادة المتفجرة.
 ٣. جهاز تفجير اللغم فيوز _ صمامة _، من المكونات الأساسية للجهاز [الصاعق والإبرة].
 ٤. حلقة حمل اللغم.
 ٥. فتحة تشريك اللغم.
- من أمثلة الألغام المضادة للدبابات:
١. لغم روسي:



- ملاحظة:** هناك أنواع أخرى من الألغام الروسية المضادة للدبابات غير هذا اللغم.
٢. لغم إيطالي:





زراعة الألغام المضادة للدبابات:

١. حدد المكان المناسب لزراعة اللغم بشكل جيد.
٢. قم بعمل حفرة أكبر من اللغم بقليل، وعند قيامك بعملية الحفر ضع الطبقة العلوية من التربة الجافة في كيس بلاستيكي، ثم ضع الطبقة السفلية من التربة والتي عادة ما تكون رطبة في كيس بلاستيكي آخر.
٣. ضع اللغم داخل الحفرة بهدوء.
٤. قم بتركيب جهاز التفجير الفيوز _الصمامة_ بهدوء ثم قم بترع أمان الفيوز إن وجد.
٥. ابدأ بدفن جنبات اللغم بشكل جيد، ثم ادفن سطح اللغم بالتربة الجافة التي وضعتها في الكيس البلاستيكي الأول، ويجب أن لا تتجاوز طبقة التربة على سطح اللغم أكثر من ٥ سم.
٦. موه مكان الزراعة تمويهاً جيداً حتى لا ينكشف مكان اللغم فتفقد زمام مبادرة العدو ومباغتته، ولئلا يقوم العدو بترع اللغم واستخدامه ضد قواتك الصديقة مرة أخرى.
٧. تخلص من التربة الرطبة في مكان بعيد عن مكان زراعة اللغم، واجمع أدوات الزراعة وحاول أن لا تبقي أثراً يدل على زراعة اللغم.

ثانياً: [ألغام ضد الأفراد]:

صمم هذا النوع من الألغام ليتم تفجيره بأوزان خفيفة إما بالضغط أو إزالة الضغط عليه، فأما انفجاره بإزالة الضغط فهو الجيل الأول من هذا النوع، وأما الجيل الثاني فقد صمم ليتم تفجيره بمجرد الضغط عليه ولذا فإن الجيل الثاني أشد خطراً، وتختلف أحجام هذا النوع من الألغام وكمية المادة المتفجرة ونوعيتها وطريقة عمل الصمامة ونوعيتها باختلاف الدول المصنعة لها، ويتراوح وزن هذا النوع من الألغام من ٥٠ إلى ٢٥٠ جرام، وقد يصل في بعض الأحيان إلى ٥٠٠ جرام. ويعتمد تأثير هذا اللغم على أثر حشوته _ المتفجرة _ التدميري، فيمتد التدمير إلى القدم وقد يصل إلى منتصف الساق أو أسفل الركبة، لكنه لا يتجاوز الركبة على الإطلاق إلا إذا وضع أسفل منه لغم دبابة وشرك به، فعند ذلك يصل حد التدمير إلى جميع أجزاء الجسم حتى يصل إلى مرحلة القتل. ويختلف عمل بعض أنواع الألغام المضادة للأفراد باختلاف الغرض المصنع من أجله، واختلاف عمل الصمامة، فمثلاً اللغم الإعتاري مصنع لإحداث أثر تشظي في الوسط المحيط بدائرة ٣٦٠ درجة، وصمامته تعمل بحبل الإعتار، وقد يعمل اللغم الإعتاري بالتفجير عن بعد إذا زود بجهاز تفجير عن بعد، وكذلك اللغم التلفزيوني (كليمور) يعمل بنفس طريقة عمل اللغم الإعتاري لكنه يحدث أثر

متشظي بزاوية منفرجة باتجاه الهدف. وهناك ألغام أخرى تعمل بالضغط لكن الغرض منها التشظي وتزرع تحت سطح الأرض، ومن أمثلة هذه الألغام اللغم الوثاب^{٥٤}.

مكونات اللغم المضاد للأفراد [بشكل عام]:

١. غلاف خارجي بلاستيكي أو معدني.
 ٢. مادة متفجرة.
 ٣. جهاز التفجير الفيوز _الصمامة_، ومن بعض مكوناته الأساسية [الصاعق والإبرة].
- من أمثلة الألغام المضادة للأفراد:
١. لغم روسي:



ملاحظة: هناك أنواع أخرى من الألغام الروسية المضادة للأفراد غير هذا اللغم.

٢. لغم يهودي:



جهاز التفجير الفيوز
الصمامة.

^{٥٤} - منقول بتصرف من زاوية خاصة لكتائب عز الدين القسام على شبكة الإنترنت.

٣. لغم إيطالي:



٤. [اللغم الوثاب]:

يعمل هذا اللغم بمبدأ المقذوف والظرف الفارغ، أو بمعنى آخر يعمل بمبدأ طلقات البنادق، ويتكون من صمامة بها بروتات ثلاث، وتوضع الصمامة _ الفيوز _ في أنبوب متصل بأنبوب أكبر منه بأسفله مادة من البارود الأسود وموضوع بداخله اللغم فوق البارود، ويعمل الأنبوب الكبير عمل الظرف الفارغ في طلقة البندقية، وأما اللغم المتشطي الوثاب فيعمل عمل المقذوف في طلقات البنادق.

يزرع هذا اللغم تحت سطح الأرض ولا تظهر منه إلا ثلاث بروتات، وعند الضغط عليها أو صدمها تعمل الصمامة فتضرب الإبرة كبسولة الإشعال الأولية، والتي بدورها تقوم بإشعال البارود الموجود أسفل اللغم فتتولد غازات كثيفة تدفع اللغم بقوة إلى الأعلى بمسافة ١ إلى ١.٥ م عن سطح الأرض، وعندها يعمل صاعق اللغم بفعل تأثير البارود فينفجر مفجراً معه اللغم الوثاب، فتنتشر منه شظايا بزاوية ٣٦٠° في جميع الاتجاهات يصل عددها إلى ٤٠٠٠ شظية تقريباً مشكلة إصابات تصل في أغلبها إلى حد القتل، وذلك أن اللغم يرتفع من سطح الأرض إلى مستوى الصدر ثم تتم عملية التفجير، ولذا فإن اللغم الوثاب يعد أحد أخطر الألغام _ المضادة للأفراد _ فتكاً بالعدو.




زراعة الألغام المضادة للأفراد [ألغام تعمل بالضغط]:

- أ. حدد المكان المناسب لزراعة اللغم بشكل جيد.
- ب. قم بعمل حفرة أكبر من اللغم بقليل، وعند قيامك بعملية الحفر ضع الطبقة العلوية من التربة الجافة في كيس بلاستيكي، ثم ضع الطبقة السفلية من التربة والتي عادة ما تكون رطبة في كيس بلاستيكي آخر.
- ج. ضع اللغم داخل الحفرة بحدوء.
- د. قم بتركيب جهاز التفجير الفيوز _الصمامة_ بحدوء ثم قم بترع أمان الفيوز.
- هـ. أبدأ بدفن جنبات اللغم بشكل جيد، ثم ادفن سطح اللغم بالتربة الجافة التي وضعتها في الكيس البلاستيكي الأول، ويجب أن لا تتجاوز طبقة التربة على سطح اللغم أكثر من ٢ إلى ٢.٥ سم.
- و. موه مكان الزراعة تمويهاً جيداً حتى لا ينكشف مكان اللغم فتفقد زمام مبادرة العدو ومباغتته، ولكي لا يقوم العدو بترع اللغم واستخدامه ضد قواتك الصديقة مرة أخرى.
- ز. تخلص من التربة الرطبة في مكان بعيد عن مكان زراعة اللغم، واجمع أدوات الزراعة وحاول أن لا تبقي أثراً يدل على زراعة اللغم.
٥. اللغم الإعتاري:
- مكونات اللغم:



عصا خشبية _ قالب TNT ٧٥ جرام _ وعاء مصلع من الحديد قالب للتشظي _ صاعق _ مشعل _ سلك إعتاري.



زراعة اللغم الإعتاري:

- أ. حدد المكان الصالح لزراعة اللغم بشكل جيد وذلك عن طريق بعض المعطيات كمرور العدو من المكان، وسهولة تمويه اللغم.
- ب. ثبت العصا الخشبية في الأرض كما تثبت الوتد، والمسافة اللازمة لتثبيت العصا في الأرض لا تقل عن نصف العصا.
- ج. ضع قالب TNT داخل الوعاء الحديدي، ولا بد أن تكون فتحة الصاعق في القالب باتجاه فتحة صاعق الوعاء، ثم ضع الوعاء في العصا.
- د. ركب الصاعق في الوعاء والقالب ثم ركب المشعل.
- هـ. ثبت سلك الإعتار في الصخور أو الأشجار المقابلة للغم تثبيت جيداً، ثم قم بمدّها إلى اللغم.
- و. قم بربط السلك على مسمار أمان المشعل برفق دون شد السلك، ولا بد أن يكون السلك مرتخياً لئلا يسحب المسمار بفعل الشد بعد إرخاء المسمار ومن ثم ينفجر اللغم بالزراع.
- ز. قم بإرخاء مسمار الأمان في المشعل حتى لا يبقى منه داخل المشعل إلا القدر الذي يثبت الإبرة.

ح. يجب أن تكون الزراعة في مكان يمكن إخفاء اللغم فيه بسهولة لتضمن مفاجئة العدو ومباغتته بشكل جيد.

نزع اللغم الإعتاري:

عند اكتشاف اللغم وسلوكه الإعتاري تفحص اللغم والسلك عن بعد، ثم تفحص الأرض المحيطة باللغم هل يوجد بها آثار زراعة ألغام؟ ثم تفحص المنطقة المقابلة للغم المربوط فيها السلك، ثم تفحص السلك وانظر هل هو مرخي أو مشدود؟ فإذا كان مشدود فهو مشرك بلغم إعتاري آخر، وإذا كان مرخياً فالسلك غير مشرك بلغم آخر. في حالة إذا كان السلك غير مشرك تقدم إلى اللغم بحذر وقم بإعادة مسمار الأمان في اللغم إلى وضعه الطبيعي، ثم قم بقطع السلك وابدأ بتفكيك اللغم لأخذه غنيمته أو زرعه مرة أخرى ضد العدو، ويجب عليك قبل أن تتقدم لتفكيك اللغم مراعاة الحذر الشديد من أن يكون العدو قد زرع حول اللغم الإعتاري ألغام مضادة للأفراد، وأراد جعل اللغم الإعتاري مجرد طعم لجرك وسط الألغام المضادة للأفراد.

وإذا كان اللغم مشركاً بلغم آخر، فتقدم أولاً للغم المشرك بالسلك وضع في فتحة أمان مشعله مسماراً حديدياً، بعد أن أمنت اللغم الإعتاري المشرك اذهب إلى اللغم الأساسي وأعد مسماره إلى وضعه الطبيعي _ إذا كان مسمار الأمان مرتخياً _، ثم قم بقطع السلك وتفكيك اللغمين لأخذهما غنيمته أو قم بإعادة زرعهما ضد العدو، ويجب عليك قبل أن تتقدم لتفكيك اللغمين مراعاة الحذر الشديد من أن يكون العدو قد زرع حول اللغمين الإعتاريين ألغاماً مضادة للأفراد، وأراد جعل اللغمين مجرد طعم لجرك وسط الألغام المضادة للأفراد.

٦. اللغم التلفزيوني [كليمور]:

هو عبارة عن حشوة متطاولة محدبة موجهة في آن واحد. ينشر اللغم شظايا يصل مداها القاتل إلى ٢٥م ومدى إصابة أكثر من ذلك، ويعد هذا اللغم أحد أخطر الألغام المتشظية _ المضادة للأفراد _ المزروعة على سطح الأرض.

مكونات اللغم:


أ. غلاف بلاستيكي يأتي على عدة ألوان حسب الأرض المستخدم فيها، وذلك ليسهل على الزراع تمويهه بشكل جيد.

ب. طبقة أمامية من الشظايا [كرات حديدة _ رمان بلي _].

ج. طبقة من المتفجرات العجينية خلف الشظايا.

د. فتحتان لوضع الصواعق. هـ. صاعقان ومشعلان وسلكا إعتار.

و. ركيستان لتثبيت اللغم على الأرض.



طريقة زراعة اللغم:

- أ. اختر الأرض المناسبة لزراعة اللغم والتي يسهل فيها تمويه اللغم بشكل جيد.
- ب. قم بزراعة اللغم في الأرض عن طريق تثبيت الركيستان تثبيتاً جيداً في الأرض، مع مراعاة زراعة اللغم مرتفعاً على مستوى الصدر والرأس لترتفع درجة خطورة الإصابة حتى تصل إلى درجة القتل.
- ج. بعد زراعة اللغم قم بتركيب الصاعقين في الفتحتين المخصصتين برفق.
- د. ركب المشعلين على الصاعقين برفق.
- هـ. ثبت سلكي الإعثار في الصخور أو الأشجار المقابلة للغم تثبيتاً جيداً، ثم قم بمدّهما إلى اللغم.
- و. قم بربط السلكين على مسماري أمان المشعلين برفق دون شد الأسلاك، ولا بد أن يكون السلكين مرتخين لئلا يسحبا المسمارين بفعل الشد بعد إرخاء المسمارين ومن ثم ينفجر اللغم في الزارع.
- ز. قم بإرخاء مسماري الأمان في المشعلين حتى لا يبقى منهما داخل المشعلين إلا القدر الذي يثبت الإبرتين في كلا المشعلين.

نزع اللغم:

يتزع بنفس الطريقة التي يتزع بها اللغم الإعثاري.

ملاحظات:

- يمكن استخدام صاعق ومشعل وسلك إعثار واحد لتفجير اللغم.

- يمكن استخدام صواعق كهربائية لتفجير اللغم، ويتم تفجيرها إما عن طريق سلك كهربائي طويل أو عن طريق جهاز تفجير عن بعد.

ثالثاً: [ألغام المياه الضحلة:

تزرع هذه الألغام في الحقول التي تنشأ على السواحل وتحت المياه الضحلة للتأثير على المركبات البرمائية عند اقترانها للسواحل، أو ضد وسائل الإنزال البحري، ولغم المياه الضحلة ذو تأثير تدميري ويستخدم على عمق بسيط في منطقة السواحل، وتزود الألغام بوسيلة تفجير بها زوائد إمالة تنشط بالاصطدام بها وانحرافها بمقدار ٣٠ درجة أو بالضغط عليها.

وللمحافظة على وضع اللغم تحت الماء يزود بثلاث أوتاد للتثبيت _ أرجل _، أو يزود بسلك تعليق وغطّاس. علماً أن هذا النوع من الألغام مصمم على تحمل البقاء في الماء لفترات طويلة دون أن يتأثر بالمياه، وكذلك فإنه محكم الإغلاق بمعنى أن المياه لا تستطيع التسرب لأجزائه الداخلية حتى لا تؤثر سلباً على المواد المتفجرة والأجزاء الأخرى^{٥٦}.

رابعاً: الألغام المائية:

يزرع هذا النوع من الألغام وسط البحار والأنهار وفي المجاري الدولية، وهذا النوع لا يختلف عن لغم المياه الضحلة في التصميم، ومقاومته للمياه، غير أنه مزود بطوافة وحبل تعليق وغطّاس، ويتم زراعته بالطريقة التالية:

١. حدد المكان المناسب لزراعة اللغم أو الحقل فيه وذلك بعد الاستطلاع الجيد.
٢. لا بد أن تعرف كم عمق المياه المراد زراعة اللغم أو حقل الألغام فيها؟ ويتم ذلك عن طريق الخرائط التي تحدد أعماق البحار والتي يستخدمها الملاحون بشكل دائم.
٣. يجب معرف مقدار الجزء الغاطس من جسم السفينة في الماء، فعلى سبيل المثال إذا كانت السفينة لنقل البضائع التجارية فإنها إذا كانت فارغة يكون الجزء الغاطس من جسمها في الماء ١٠م، وإذا كانت محملة يكون الجزء الغاطس ٢٠م.
- وفي حالة ناقلات النفط، فإذا كانت الناقلة فارغة فإن الجزء الغاطس من جسمها يكون ٢٠م، وإذا كانت مليئة بالنفط فإن الجزء الغاطس منها يكون ٤٠م، وهكذا. وغالباً ما يُعرف هذا بالتجربة، ويعرفه أصحاب الخبرة بالبحار، وأيضاً قد توجد مراجع تبين هذه الأمور إلا أني إلى حين كتابة هذه الأسطر لم أقف عليها.

^{٥٦} - منقول بتصرف من زاوية خاصة لكتائب عز الدين القسام على شبكة الإنترنت.




ومما سبق يلاحظ أنه بإمكانك تجنب المسلمين والصيادين والسفن التجارية، وذلك لأن هدفك المطلوب على سبيل المثال إما سفن عسكرية أو ناقلات نفطية، وسيتم زراعة اللغم أو حقل الألغام في مسافة أعمق من مسافة الجزء المغمور بالماء لكل من سفن الصيادين والناقلات التجارية الفارغة والحملة والناقلات النفطية الفارغة، ولن يستهدف لغمك أو حقل الغامك إلا الناقلات النفطية الممتلئة أو البارجات العسكرية.

٤. بعد أن حددت الهدف وهو [بارجات عسكرية أو ناقلات نفطية ممتلئة]، وعرفت على سبيل المثال أن الجزء المغمور في الماء من جسم البارجة أو الناقلة هو ٤٠م، وقبل ذلك عرفت عمق المياه التي تود زراعة الألغام فيها وهو ١٤٠م. قم بإجراء عملية حسابية بإنقاص ارتفاع الجزء المغمور من الناقلة وهو ٤٠م من العمق الكلي للمياه وهو ١٤٠م، وبالتالي يبقى لنا من المسافة الكلية لعمق المياه ١٠٠م، ثم قم بإضافة ٥م مثلاً على ١٠٠م ليصبح الارتفاع المطلوب لزراعة اللغم من قعر المياه إلى أعلى مستوى له ١٠٥م، وذلك ليضرب اللغم الناقلة عند اصطدامها به في جزء مرتفع قليلاً عن أسفل جسمها، لأننا لو وضعنا اللغم على ارتفاع ١٠٠م فسيضرب اللغم الناقلة في أسفلها تماماً، وقد تمر الناقلة من فوق اللغم متجاوزة له، وبالتالي لن تتم العملية بشكل صحيح، وحتى لو انفجر اللغم قد لا يؤثر في الناقلة التأثير المطلوب.

٥. اجعل حبل اللغم أو سلسلته بطول ١٠٠م وزد ٥م وذلك ليصبح طول حبل أو سلسلة اللغم الكلي ١٠٥م، ثم قم برمي الغطاس في المكان المطلوب، ومن ثم حاول إنزال اللغم برفق.

٦. بعد استقرار الغطاس في قاع المياه سيكون اللغم مشدوداً إلى الأعلى بفعل العوامة، إذ أن الغطاس ووزن اللغم يجرائه _ أي اللغم _ إلى قعر المياه، والعوامة تجره للأعلى فيحصل التوازن المطلوب، ويبقى اللغم معلقاً تحت سطح المياه بمقدار ٣٥م، ويبعد عن قعر المياه ١٠٥م، أي أن اللغم قد استقر في مكانه المطلوب.



نزع الألغام البحرية:

نزع الألغام البحرية يتم عن طريق فريق من الضفادع البشرية، ولكن قبل هذه العملية تُدرب مجموع من الدلافين تدريباً جيداً على كشف الألغام، ومن ثم يطلق أحد الدلافين في المياه المراد تفتيشها، فإذا وجد الدلفين ألغاماً في المياه عاد إلى الزورق الذي يحمل الضفادع البشرية، ومن ثم يقوم الدلفين بالضغط على أحد زرين على جانب الزورق، أحدهما أخضر [ويعني أنه لا يوجد ألغام في المنطقة المحيطة]، والآخر أحمر [ويعني أنه توجد ألغام في المنطقة المحيطة]، فإذا أشار الدلفين إلى الزر الأحمر علم فريق الضفادع البشرية بوجود ألغام في المياه المحيطة بهم، فيقوم الفريق بالغوص في المياه ونزع الألغام البحرية وإخراجها.

خامساً: [ألغام مبنوثة من بعد (الألغام العنقودية):]

وهي الألغام التي لا تزرع مباشرة عن طريق الأفراد أو الآليات وإنما تصل إلى أهدافها بعد تعبئتها داخل وسيلة أخرى، كالقنابل البرميلية التي ترمى بواسطة الطائرات.

الألغام التي تبث من مسافة بعيدة يصعب حصرها ومعرفة أماكنها خاصة إذا طمرت لكونها تنتشر بطريقة عشوائية، ويتميز اللغم المبنوثة بصغر حجمه وفاعلية تأثيره، لذا فإن أهمية اللغم الصغير الحجم تزداد بزيادة ملحوظة وعادة يتم تزويد قذائف المدفعية والصواريخ الحاملة للألغام بصمامات _ فيوز _ توقيتية يتم انفجارها في الجو فوق منطقة الهدف وبعثرة ما بها من ألغام، وكذلك في حالة القنابل البرميلية الملقاة عبر الطائرات فإنها تنفجر قبل أن تصل إلى الأرض بمسافة مما يؤدي إلى انتشار الألغام في منطقة الهدف بشكل واسع، وتعتبر الألغام المبنوثة من بعد من أشد الألغام المؤثرة في

الخصم، إذ أن هذه الألغام تُنشر بشكل عشوائي في جبهات القتال والمعسكرات وخطوط الإمداد والمراكز الحيوية لشل حركة الخصم أو تحجيمها، وكذلك فإن مجرد التعامل معها من قبل خبير لزعها يمثل خطراً كبيراً عليه، وقد استخدمها الأمريكان في فتنام وأفغانستان مؤخراً، واستخدمها اليهود في لبنان^{٥٧}.

[حقول الألغام:

حقول الألغام: هو مساحة من الأرض مزروعة بخطوط منتظمة أو غير منتظمة من الألغام المضادة للدبابات أو المضادة للأشخاص أو النوعين معاً، ويعتبر حقول الألغام من أكثر الموانع فاعلية وقدرة على مفاجأة العدو وإعاقة تقدمه، ولقد استخدم هذا النوع من الموانع على نطاق واسع خلال الحرب العالمية الثانية، وبرع الألمان في استخدامه، وكانوا يطبقون خلال هذا الاستخدام أساليب مبتكرة وخيلاً خلاقاً، وساعدهم على تحقيق ذلك تقدمهم التقني الصناعي، وتشكيل مكاتب دراسات متخصصة في تطوير حقول الألغام وأساليب زرعها وتعليمها، ثم أخذت بقية الجيوش عن الألمان أساليبهم في زرع حقول الألغام التي غدت عنصراً أساسياً من عناصر إعداد الأرض دفاعياً، وأثرت بشكل ملحوظ على أساليب القتال في جميع الحروب التي اندلعت بعد الحرب العالمية الثانية. وتأتي أهمية حقول الألغام بالنسبة إلى الموانع الاصطناعية الأخرى من قلة تكاليفها وسهولة وسرعة زرعها وقدرتها على إعاقة الهجمات الكبيرة وإعاقة تسلل الوحدات الصغرى، وتأثيرها المعنوي والمادي على القوات المهاجمة خلال رحلتي الهجوم والمطاردة.

تستخدم حقول الألغام في الهجوم لتغطية جبهة ومجبات القوات الأمامية بعد احتلال الأرض، كما يستخدمها المظليون لحماية أنفسهم من المفاجأة. ولكن الاستخدام الأساسي لحقول الألغام يكون في الدفاع وفي القتال التراجعي، وتكون مهمتها في هذه الحالة الأخيرة: تأخير العدو ومنعه من الاندفاع بالعمق والقيام بالمطاردة، ولكي يحقق حقول الألغام الفاعلية القصوى ضد العدو، مع حماية القطعات الصديقة من الوقوع في حقول الألغام الصديقة نفسها، تراعي الجيوش مجموعة من القواعد التكتيكية والتقنية.

القواعد التكتيكية:

وتتمثل في ١. الإبداع والبداهة عند زرع حقول الألغام. ٢. تنسيق حقول الألغام مع بقية الموانع الطبيعية والاصطناعية. ٣. تمويه حقول الألغام وتفخيخها لتحقيق القسط الأكبر من المفاجأة. ٤. إعطاء حقول الألغام العمق الكافي ووضع الحقول المتعاقبة أمام الخط الدفاعي الأول وفي عمق المنطقة

^{٥٧} - منقول بتصرف من زاوية خاصة لكتائب عز الدين القسام على شبكة الإنترنت.


الدفاعية. ٥. تغطية حقل الألغام بالنيران المضادة للأفراد والنيران المضادة للدبابات. ٦. وضع حقول الألغام بحيث لا تعيق الاتصال بين القطاعات وتسمح بالمناورة بالقوات وشن الهجمات المعاكسة. ٧. تأمين الحماية الذاتية لحقل الألغام المضاد للدبابات عن طريق دعمه بحقل ألغام مضادة للأشخاص وتزداد الحاجة لهذا التدبير كلما تناقصت إمكانات ضرب الحقول م/د بالنيران المضادة للأفراد. ٨. استخدام مختلف أساليب الخداع عند اختيار مكان حقل الألغام.

القواعد التقنية:

وتتمثل في: ١. إبعاد الألغام عن بعضها مسافة ٥ - ٦ أمتار حتى لا ينفجر لغم من قوة الضغط الناجمة عن انفجار لغم قريب آخر، وحتى لا تفجر قنابل مدفعية العدو عدداً كبيراً من الألغام بآن واحد، ولتأمين سد المسافة الواقعة بين لغمين تكون الألغام الموضوعة على الخطوط المتعاقبة مزروعة بشكل شطرنجي.

ملاحظة: إذا كان حقل الألغام المراد زرعه حقل ضد الأفراد فيمكن تقريب المسافة بين الألغام والمسافة بين الصفوف إلى ٣ متر.

٢. تزرع الألغام في الحقل على ٤ - ٨ صفوف متعاقبة بحيث يكون عمق الحقل ٥٠ متراً.



٣. لزيادة كثافة الحقل تزداد عدد الصفوف بدلاً من إنقاص المسافة بين الألغام أو المسافة بين الصفوف. ٤. يُعلّم حقل الألغام بشكل يسمح للقطاعات الصديقة عند اللزوم بتحديد مكان الحقل ومكان كل لغم من ألغامه، ويتم ذلك عن طريق رسم مخطط يحدد مكان الحقل بالنسبة إلى نقاط علام مميزة على الأرض وعلى الخارطة العسكرية كما يحدد عدد صفوف حقل الألغام والمسافة بين هذه الصفوف وبين الألغام في كل صف، وعدد ونوع الألغام المستخدمة، والأفخاخ المزروعة مع الألغام، ومكان الثغرات المفتوحة مسبقاً في حقل الصديق. ٥. يحدد المحيط الخارجي لحقل الألغام ويؤشر بشكل يضمن عدم دخول القطاعات الصديقة إلى الحقل عن طريق الخطأ ويستخدم التحديد والتأشير على مقربة من العدو وسائط وعلامات لا تلفت أنظار العدو ولا يمكن أن يلاحظها إلا الذي وضعها، ومع الابتعاد عن العدو يحدد المحيط الخارجي بشبكة شائكة مطوية (كونسرتينا) وفي العمق الدفاعي يحاط الحقل بسياج شائك يحمل مثلثات حمراء (كل ٢٥ متراً) وكتابات وإشارات خطر تدل على وجود حقل الألغام، ومن الضروري خداع عملاء العدو وذلك بجعل سياج التحديد غير مواز للحقل، وينصب سياج تحديد حول حقول ألغام كاذبة.

زرع حقل الألغام: تزرع حقول الألغام المضادة للأشخاص أمام الخط الدفاعي الأول، وفي كل مكان يحتمل أن يتسلل جنود المشاة منه وتزرع في عمق الدفاع في المناطق المحتملة لتزول المظليين وتزرع حقول الألغام المضادة للدبابات في المناطق الصالحة لتقدم الدبابات أمام الخط الدفاعي الأول وفي عمق المنطقة الدفاعية وحول نقاط الاستناد المغلقة أو في الفرجات الواقعة بينها كما تزرع في المطارات وأراضي الهبوط المهجورة أو التي يتم الانسحاب منها. أما حقول الألغام المضادة للإنزال فتزرع في الأماكن الصالحة لتقدم قوارب الإنزال أو العربات البرمائية على الضفة الصديقة للنهر أو على الشاطئ الذي يجري الدفاع عنه.

وبما أن حقول الألغام تعرقل حركة الصديق مثلما تعرقل حركة العدو، فإن من الضروري زرعها بشكل يضمن تنفيذ المناورة الدفاعية العامة على أحسن وجه وفق الخطة الدفاعية للقطعة الكبرى. ولهذا تتركز صلاحية تحديد مكان وعمق حقول الألغام النظامية بيد قائد القطعة الكبرى (الفرقة أو الفيلق) أما الألغام المبعثرة التي تزرع مؤقتاً أمام الوحدة لتأمين الحيلة المؤقتة خلال ليلة واحدة فإن صلاحية تحديد مكان زرعها تقع على عاتق قادة الوحدات من مستوى لواء وكتيبة ولا يملك قادة الوحدات الأصغر صلاحية إصدار الأوامر بزرع الألغام إلا نادراً وفي حالة الانعزال الكامل عن القيادة الأكبر تزرع الألغام في الحقل النظامي على خطوط متوازية متباعدة مسافة ٥ - ٧ أمتار ويكون عدد خطوط الحقل النظامي ثمانية خطوط أما الحقل السريع فيمكن أن يتألف من ٤ - ٥



خطوط ألغام. ويستخدم في الزرع عدة طرق تختلف باختلاف الشروط العلمية القائمة، وطبيعة الحقل المطلوب زرع، ونوع الألغام المستخدمة.

وأهم الطرق لزرع حقول الألغام هي: ١. الزرع بواسطة شبكة ذات فتحات تحدد موقع الألغام. ٢. الزرع السريع بالخطوة. ٣. الزرع مع استخدام حبل التحديد ذي الحلقات. ٤. الزرع الآلي بواسطة العربة الخاصة بزرع الألغام.

ومهما كانت طريقة الزرع المستخدمة فإن من الضروري تسجيلها وذكر تفصيلاتها بدقة في خريطة رسم كروكي للحقل بشكل خاص، وفي الخريطة العسكرية للموقع بشكل عام واللتان تنظمان على نسختين. تحفظ إحداها في هيئة أركان قيادة القطعة الكبرى وتحفظ الأخرى في قيادة الجيش.

تتأثر الألغام عادة بالعوامل الجوية، فتفقد حساسيتها أو تضعف قدرتها على التدمير، الأمر الذي يجعل حقل الألغام يفقد جزءاً من فاعليته، وفي هذه الحالة، تلجأ القطعات المدفعة إلى تدعيم الحقل بخط أو خطين أو أكثر، ويتناسب عدد الخطوط مع نسبة فقدان الفاعلية التي أصيب بها الحقل، وتلجأ القطعات المدفعة إلى الوسيلة نفسها إذا قصف العدو حقل الألغام بالمدفعية وفجر بعض ألغامه وأفقده جزءاً من فاعليته أو إذا أدى دخول الحيوانات البرية إلى الحقل لتفجير بعض الألغام (وخاصة المضادة للأشخاص).

ولا تكتفي القطعات بزرع حقل ألغام واحد أمامها في حالة الدفاع الطويل أو عندما يكون خطر الهجوم المدرع كبيراً، ولكنها تلجأ إلى زرع حقول متعاقبة حتى يصل عمق المنطقة المغمومة من ٢٠٠ _ ٥٠٠ متراً ولقد استخدمت الجيوش هذه الوسيلة في الحرب العالمية الثانية عند الدفاع في الصحراء أو السهول أو على المحاور الخطرة في الأراضي العادية.

كثافة حقل الألغام: تكون كثافة الألغام في الحقل السريع لغم في كل متر من عرض الحقل، أما الكثافة في الحقل النظامي فهي تعادل ١.٥ - ٢ لغم/متر، وقد تصل الكثافة عند زرع حقول ألغام متعاقبة متلاصقة في الأراضي الصالحة لمناورة الدبابات إلى ٦ - ١٠ ألغام/متر أما كثافة حقول الألغام في جبهة معينة فتحسب على أساس تقسيم عدد الألغام المزروعة في الحقول المتعاقبة على عرض الجبهة بالمتر، ومن المؤكد أن هذه الكثافة غير متساوية في كل مكان من الجبهة، فهي تزيد على المحاور الرئيسية الخطرة الصالحة للاختراق المعادي المدرع، وتنقص على المحاور الثانوية.

الثغرة:

الثغرة في حقول الألغام:



هي جزء من حقل الألغام يجرّد من جميع أنواع الألغام (المضادة للدبابات والمضادة للأشخاص) والأفخاخ لتأمين حركة القوات الصديقة في الأراضي الصديقة، أو تأمين تسلل الدوريات إلى أرض العدو، أو تأمين تقدم القوات الصديقة خلال مهاجمة مواقع العدو.

ويدلنا هذا التعريف على أن هناك عدة أنواع من الثغرات:

أ. الثغرات المفتوحة في حقول الألغام الصديقة المزروعة في عمق منطقة انتشار القوات الصديقة وتكون هذه الثغرات مفتوحة بشكل مسبق بعرض ٨ - ٤٠ متراً، ومعلّمة بوضوح، وتكون الغاية منها السماح لأرتال القوات الصديقة بالحركة ضمن المنطقة الدفاعية والسماح لقوات الهجوم المعاكس الصديقة بالانتقال من منطقة التجمع إلى خط انتشار الهجوم المعاكس، ولا تغلق هذه الثغرات إلا إذا اجتاز العدو الخطوط الدفاعية الأمامية، واندفع في العمق لمهاجمة الخطوط الخلفية التي تحميها حقول الألغام المزروعة في العمق وتقوم القطاعات الصديقة بحماية هذه الثغرات بالأسلحة وتخضعها لرصد مستمر، وتعد إلى جوارها كميات كافية من الألغام، ومفارز مهندسين مهمتها سد الثغرة ونزع إشارات التعليم عندما يتطلب الوضع القتالي ذلك.

ب. الثغرات المفتوحة في حقول الألغام الصديقة المزروعة أمام خط الصديق الأول: وتكون هذه الثغرات عبارة عن ثغرات مشاة بعرض ١.٥ متر أو ثغرات للدوريات الآلية بعرض ٤ أمتار.

وتفتح هذه الثغرات بشكل مسبق، وتعلم بعلامات لا تلفت انتباه العدو وتكون الغاية منها السماح بانطلاق دوريات أو قوات إغارات الأصدقاء من الخط الدفاعي الأول باتجاه دفاعات العدو وتغلق هذه الثغرات كلياً أو جزئياً في الليل إذا كانت دوريات العدو نشطة، كما تغلق كلياً عندما يقوم العدو بما يدل على أنه ينوي شن الهجوم، وهي تخضع في الليل والنهار لرصد دقيق، وتوجه نحوها عدة أسلحة، وتعد إلى جوارها كميات كافية من الألغام ومفارز مهندسين مهمتها سد الثغرة عند ظهور بوادر الخطر، وتفرض القوات الصديقة المتمركزة انضباطاً صارماً على المرور عبر هذه الثغرات، فهي لا تسمح باستخدامها فحاراً وتعمل جاهدة ألا يؤدي مسير الدوريات عبر الثغرة إلى رسم مسلك يظهر بوضوح على الصور الجوية، وعندما تلاحظ أن مثل هذا المسلك قد تشكل من جراء مرور الدوريات تقوم القوات الصديقة بإغلاق الثغرة واستخدام ثغرة أخرى تستخدم من قبل أو فتح ثغرة جديدة لمرور الدوريات.

ج. الثغرة التي تفتحها الدوريات أو قوات الإغارة الصديقة في حقول ألغام العدو المنتشرة أمام خطه الدفاعي الأول: وهي ثغرات للمشاة بعرض ١.٥ متر أو ثغرات للآليات بعرض ٤ أمتار، تعلم بواسطة شريط تعليم أبيض يسمح للدوريات أو قوات الإغارة بالانسحاب بعد إنجاز مهمتها.

د. الثغرات التي تفتحها القوات الصديقة في حقول ألغام الصديق المنتشرة أمام خطه الدفاعي الأول وهي ثغرات للآليات بعرض ٨ أمتار، تعد للفتح عشية الهجوم، وتفتح خلال رمي تمهيد المدفعية وتعلم بشكل أولي، ثم تعرض حتى ٤٠ متراً وتعلم بشكل كامل بعد انطلاق الهجوم واحتلال القوات الصديقة لخط المقاومة المعادي الأول، وتكون هذه الثغرات بمعدل ١ _ ٢ ثغرة لكل فصيلة دبابات مرافقة لمشاة النسق الأول، وهذا يعني أن يكون في قطاع هجوم كتيبة المشاة ٦ _ ٩ ثغرات وفي قطاع هجوم اللواء ١٢ _ ١٨ ثغرة، وفي قاع هجوم الفرقة ٢٤ _ ٢٦ ثغرة.

هـ. الثغرات التي تفتحها القوات الصديقة في حقول ألغام العدو المنتشرة أمام خطه الدفاعي الأول، وهي ثغرات للآليات تفتح بعرض ٨ أمتار عند بدء رمايات تمهيد المدفعية والطيران التي تسبق الهجوم أو عند الهجوم نفسه، وتعلم بشكل أولي، ثم تعرض حتى ٤٠ متراً وتعلم بشكل كامل بعد احتلال القوات الصديقة لخط المقاومة المعادي الأول.

و. الثغرات التي تفتحها القوات الصديقة في حقول ألغام العدو المزروعة بشكل مسبق في عمق دفاعه، أو التي تزرعها مفارز سدوده المتحركة خلال المعركة نفسها، وهي تماثل الثغرات المذكورة في البند السابق لأنها تكون عند فتحها ثغرات في حقول ألغام منتشرة أمام خط دفاعي معاد، موجود في الأساس في عمق دفاع العدو، ولكن تقدم القطاعات الصديقة جعله الخط الأول الذي يتم الهجوم عليه.

طرق فتح الثغرات:

تختلف طرق فتح الثغرة في حقل الألغام حسب الغرض المطلوب، والبعد عن العدو وإمكانية العمل دون التعرض لأنظاره أو نيرانه، والرغبة في فتح الثغرة بصمت أو بشكل صاخب^{٥٨}.

١. السبر:

عادة ما تستخدم طريقة السبر في فك الثغرات عندما يكون الحقل على مقربة من العدو، أو في حالة الإغارة الصامتة، ولذا فإن هذه الطريقة غالباً ما يستخدمها رجال العصابات، ودوريات الاستطلاع، والدوريات القتالية التابعة للجيش النظامية في حالة التسلل على مواقع العدو ومواجهة حقل أو حقول ألغام.

وأما خطوات فك الألغام عن طريق السبر فهي كالتالي:

١. عند اكتشاف حقل ألغام عليك أولاً بتفحص الأرض ببصرك جيداً، ثم قم بترع سيخ التنظيف من سلاحك وابدأ بفك ثغرة عرضها بعرض جسمك.

^{٥٨} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرياء بتصرف من ص ٨ إلى ص ٢٠.



٢. قم بغرز السيخ في الأرض ببطء وبزاوية ٤٥° ، لأنك لو قمت بغرز السيخ بشكل مستقيم (زاوية ٩٠°) فربما وقع السيخ بشكل مباشر على سطح اللغم فينفجر متأثراً بالضغط _ إذا كان لغم ضد الأشخاص _ ، ولذا فإن الغرز بزاوية ٤٥° درجة يجعل عملية فك الثغرة أكثر أمناً ، لأن السيخ إذا كان بزاوية ٤٥° درجة ولا لمس جسماً أملساً فإنه مع الضغط عليه _ أي السيخ _ يتزلق إلى الإمام مما يؤمن عدم الضغط المباشر على اللغم.

٣. يجب أن يكون الضغط على السيخ ضعيفاً وبطيئاً في ذات الوقت ، ويجب أن يكون الغرز في الأرض بشكل صفوف على عرض الثغرة بين كل صفين مسافة لا تزيد عن ٥ سم ، ويجب أن تكون المسافة بين كل غرزين لا تزيد عن ٥ سم.

٤. عند قيامك بعملية السبر يجب أن تمتلك أعصاباً باردة ، ويجب عليك الحذر بل شدة الحذر وعدم الاندفاع والتهور ، لأن الاندفاع والتهور يعرضك لنسبة كبيرة من الخطر.

٥. عندما يصطدم سيخك بجسم أملس يجب عليك رفع السيخ ومن ثم البدء بإزالة التربة عن الجسم الأملس بهدوء. إذا اكتشفت لغماً قم بإكمال عملية إزالة التربة عن سطح اللغم ، ثم قم بعملية الحفر بهدوء في جنبات اللغم حتى يتم انحسار التربة عن جسم اللغم بالكامل ، مع التنبيه والحذر من وجود تشريك في اللغم.

٦. احضر جبل طويلاً واربطه في حلقة اللغم ، وإذا لم يكن به حلقة فقم بصنع حلقة من الحبل وضعها على جسم اللغم ، ثم ابتعد عن مكان اللغم وابدأ بسحبه عن طريق الحبل. هذه الطريقة تؤمن لك نزع اللغم وأنت في مأمن ، فإذا كان اللغم مشركاً فحتماً سيتفجر في بداية سحبه ، وإذا كان غير مشرك فقم بمواصلة سحبه وإخراجه وإبعاده عن الحفرة.

٧. تقدم للغم ثم قم بفك صمامة _ فيوز _ اللغم بحذر.

٨. واصل عملية السبر بنفس الخطوات السابقة حتى يتم فتح ثغرة كاملة في حقل الألغام.

٢. [البنغالور]:

البنغالور طوربيد: هو حشوة متطاولة نظامية تتألف من أنبوب معدني محشو بالمتفجرات القاصمة يستخدم لفتح الثغرات في الأسلاك الشائكة أو حقول الألغام أو في أعمال التخريب المتعددة ، ويبلغ طول الأنبوب المعدني ١ - ٢ متر ، وقطره (٥ - ٦) سم ووزنه (٦ - ١٠) كغم ، وكمية المتفجرات الموجودة في داخله تعادل (٢.٧٠) كغم لكل متر طولي من البنغالور بالنسبة إلى البنغالور الأمريكي (م - ١ ، أ - ١) ، و (٥.٣) كغم بالنسبة إلى البنغالور السوفيتي (أوز - ٢) ، يشكل كل أنبوب من الأنابيب المذكورة قطعة مستقلة تحمل في أحد طرفيها "نقراً" لوضع الصاعق أو مشعل التفجير ،



ويحيط بالنقر من الداخل بادئ تفجير لتقوية انفجار الصاعق ونقله إلى متفجرات البنغالور نفسه، ويحمل الطرف الآخر للقطعة تجويفاً محلزناً يمكن بواسطته وصل القطع مع بعضها للحصول على بنغالور بالطول المطلوب.

يؤدي انفجار البنغالور تحت شبكة الأسلاك الشائكة إلى فتح ثغرات بعرض (٣ - ٥) أمتار خالية من الأسلاك والأفخاخ والألغام المضادة للأشخاص.

ولفتح ثغرة في حقل الألغام يدفع البنغالور فوق مكان الحقل يدوياً، بالنسبة إلى الحقول غير العميقة، وعندما يكون الحقل عميقاً يحمل البنغالور على عجلات معدنية صغيرة، ويدفع آلياً بواسطة الملفاف، ويؤدي انفجار البنغالور الممدود وسط حقل الألغام إلى فتح ثغرة خالية من الألغام المضادة للدبابات بعرض (١ - ١.٥) م ويتناسب عرض هذه الثغرة بالطبع مع نوع البنغالور نفسه (كمية المتفجرات في كل متر طول)، وارتفاعه عن سطح الأرض (ملاصق لسطح الأرض أو على عجلات)، ونوع الألغام نفسها وقدرتها على تحمل الضغط.

ويمكن زيادة عرض الثغرة المفتوحة في حقل الألغام المضادة للدبابات عن طريق استخدام بنغالورين متجاورين موصولين بوصلة معدنية خاصة، أو ثلاثة بنغالورات موضوعة على شكل هرمي وموصولة بالوصلات المعدنية.

إن اصطدام البنغالور أثناء دفعه في حقل الألغام المضادة للدبابات بلغم عاثوري مضاد للأشخاص أو مرور عجلات البنغالور على لغم عادي مضاد للأشخاص يؤدي إلى انفجار للغم الذي قد يسبب انفجار البنغالور وقتل الأشخاص القائمين بعملية الدفع، ولذا يركب في مقدمته أنبوب معدني فارغ أو قطعة خشبية لها نفس مقاييس البنغالور مهمتها تلقي الانفجار المحتمل ومنع تأثيرها على حشوة البنغالور نفسه.

تستخدم وحدات البنغالور لفتح الثغرات في الأسلاك الشائكة وحقول الألغام في المرحلة التي تسبق الانقضاض وهي لا تستخدم البنغالور في الإغارة إلا إذا كانت هذه الإغارة صاحبة أساساً، أو تحولت لسبب من الأسباب من إغارة صامتة إلى إغارة صاحبة وتستخدم وحدات المهندسين البنغالور لفتح الثغرات في حقول الألغام في الأراضي التي يصعب فيها استخدام كاسحات الألغام، أو عندما يكون عدد الكاسحات غير كاف ويتم التفجير خلال رمايات التمهيد المدفعي والجوي، بغية إخفاء صوت الانفجار وسط أصوات انفجارات رمايات التمهيد، وعدم لفت أنظار رصاد

العدو إلى مكان الشجرة، ومن الأفضل إجراء التفجير بعد رشقة من القنابل المدخنة لإعفاء مرصد العدو ومنعها من تحديد مكان الثغرات]^{٥٩}.

البنغالور الشعبي:

يمكن لرجل حرب العصابات صنع بنغالور شعبي وذلك عن طريق أنابيب المياه البلاستيكية ذات قطر ٢ إنش، وبطول ١م، ويتم حشوها بمتفجرات عجينية، يوضع في مركز ثقلها فتيل متفجر [كورتكس].

يحمل البنغالور مع المجموعات القتالية التي تتحرك عبر حقول ألغام العدو، ويستخدم البنغالور الشعبي في حالة الإغارة الصاخبة، أو عندما يكون الحقل بعيداً عن مراكز العدو، ولا بد عند استخدامه من تركيب الأنابيب مع بعضها البعض حسب طول الحقل المراد فتح الشجرة فيه، وذلك عن طريق وصلات خاصة بالأنابيب، وهذه الأنابيب ووصلاتها متوفرة بشكل كبير في محال السباكة. والله أعلم.

٣. [الأفعى المتفجرة (الناسف الأفعاني):

هي عبارة عن أنبوب مرن قطره ٥ - ٦ سم وطوله ٥٠ - ٧٠ متر، ومحشو بالمتفجرات، وملفوف على بكرة مثبتة على الأرض، ومزودة بقذيفة صاروخية ذات صمامة تأخيرية (لعدة ثواني) تسبق وراءها إذا ما أطلقنا باتجاه حقل الألغام.

عند إطلاق القذيفة الصاروخية، تختار هذه القذيفة الحقل جارة وراءها الأفعى التي تمتد داخل الحقل، وعندما تصطدم القذيفة الصاروخية بالأرض يبدأ عمل الصمامة التأخيرية لمدة عدة ثوان (وهي المدة اللازمة للأفعى المنطلقة حتى تربض على الأرض)، وعند انفجار الصاروخ تنفجر الأفعى فاتحة ثغرة بعرض (٤ إلى ٥ أمتار) تسمح بمرور الآليات، وهناك نوع تحمله مقطورة تسحبها دبابة ويمكن أن يطلق من الدبابة ويفتح ثغرة بعرض (٧.٥ إلى ٨ متر) وطول (١٨٠ إلى ٢٠٠ متر)، وهناك نوع آخر خفيف لفتح ثغرة بعرض (٣٠ سم) وطول (١٤٠ متر) لمرور المشاة]^{٦٠}.

الأفعى المتفجرة الشعبية:

تعتبر الأفعى سلاحاً ناجعاً لفك الثغرات، ولها مميزات منها أنها سهلة التجهيز، وسهلة الحمل والحركة والتنقل، وخفيفة الوزن. يمكن صناعة أفعى متفجرة عن طريق الفتل المتفجر [كورتكس] وذلك بجمع ٥ - ١٠ فتائل، طول كل فتيل ٢٠ - ٥٠ م. تُجمع مجموعة الفتائل على شكل ظفيرة وتثبت بالشريط اللاصق من بدايتها وحتى نهايتها، ثم تلف في بكرة. يمكن لرجال حرب العصابات

^{٥٩} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف من ص ٤٦ إلى ص ٤٨.

^{٦٠} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف من ص ٥٠.



الذين يعملون في مناطق يُكثر العدو فيها من زراعة الألغام _ كالشيشان مثلاً _ أن يستخدموا الأفعى المتفجرة الشعبية لفك ثغرات سريعة في حالة الإغارة الصاخبة، أو في الحقول البعيدة عن مراكز العدو.

طريقة إطلاق الأفعى المتفجرة الشعبية:

تُثَبَّت بكرة الفتيل على الأرض بمقربة من الحقل المراد فك ثغرة به، ثم يُحضر سيخ حديدي [سلك مباني] طوله ٢٠٠ سم يربط طرفه بحجر حجمه يملأ الكف، ويربط طرفه الآخر في طرف ظفيرة الفتائل، ثم ترمى الحجر عن طريق رجل قوي لكن بشرط.. أن يكون انسحاب الرامي سهلاً، وذلك خوفاً من سقوط الحجر على أي لغم _ ضد الأشخاص _ في الحقل فيتفجر ويفجر بدوره الفتيل المتفجر [كورتكس] مما يؤدي إلى إصابة الرامي أو قتله، وعند قذف الحجر باتجاه الحقل يقوم الحجر بجر السيخ ويقوم السيخ بجر الفتيل إلى عمق الحقل، فإذا استقرت الحجر والفتيل على الأرض دون أن يتفجر أي لغم بفعل اصطدام الحجر، يعود الرامي إلى البكرة فإذا تبقى منها شيء من الفتيل قطعه، ثم يجهز طرف الفتيل الممدود داخل الحقل بصاعق ناري أو كهربائي ويقوم بعملية التفجير بعد أن يأخذ ساتراً بعيداً، وإذا لم تنفك الثغرة بشكل كامل في عملية التفجير الأولى، تُكرر العملية في الجزء المتبقي من الحقل حتى يتم فك الثغرة بشكل كامل. وفي حالة ما إذا سقطت الحجر عند قذفها على أحد الألغام _ ضد الأشخاص _ في الحقل فَتَفْجَر، فسيفجر بدوره الأفعى [مجموعة الفتائل _ كورتكس _]، وستفجر الأفعى جزءاً من ألغام الحقل، وبالتالي تُفَك ثغرة كاملة في الحقل أو جزءاً من الثغرة، وإذا لم تنفك الثغرة بشكل كامل في عملية التفجير الأولى، تكرر العملية في الجزء المتبقي من الحقل حتى يتم فك الثغرة بشكل كامل. والله أعلم.


٤. [آليات فك الثغرات (كاسحات الألغام):

تستخدم الجيوش النظامية آليات خاصة بفك الثغرات، وعادة ما تستخدم الجيوش هذا النوع من الآليات في الهجمات الكبيرة ضد مواقع العدو المدعمة بحقول ألغام، وتستخدم أيضاً عند تنقل الأرتال في الطرق المشكوك بزراعة ألغام فيها حيث تكون كاسحة الألغام في مقدمة الرتل، وتعد كاسحات الألغام من الآليات الفعالة في الحروب النظامية، وهناك طريقتان لفك الثغرات باستخدام كاسحات الألغام.


الأولى: فك ثغرة باستخدام كاسحة ألغام وبنغالور:

تمر الكاسحة على الحقل فتفجر ما به من ألغام، وتكون المنطقة التي مرت عليها جرارات الكاسحة خالية من الألغام تماماً، إلا أن المنطقة التي بين جزييري الكاسحة تكون منطقة غير مكسوحة ولا

منظفة من الألغام _ ضد الدبابات أو ضد الأشخاص _، ولذا يوضع بنغالور على طول المنطقة التي لم تمر عليها الكاسحة في المنتصف بين الجزيرتين، ثم يُفجر البنغالور فيتم تطهير المنطقة بشكل كامل من الألغام، وتكون الثغرة النهائية المفتوحة بعرض ٣م تقريباً، ويمكن استخدام هذه الثغرة لجميع الآليات إضافة إلى المشاة. وهذه الطريقة تستخدم مع الكاسحات التي لا تمتلك جرارات على كامل عرضها إنما تمتلك جرارات أمام الجنائزير فقط، كأنظمة الكسح التي تزود بها الدبابة الأمريكية أبرامز، ويمكن أن تعرض الثغرة عند الحاجة لذلك حتى تصل بعرض ٤٠م، وخاصة عند الهجوم الشامل لاحتلال الخط الدفاعي الأول للعدو. انظر الشكل.




الثاني: فك ثغرة باستخدام ثلاث كاسحات ألغام: تقوم الكاسحة الأولى بالتقدم إلى الحقل، ثم تتبعها الكاسحة الثاني بإزاحة ١.٥م إلى اليمين وذلك لتوسع الثغرة، ثم تتبع الكاسحة الثالثة الكاسحة الثانية بإزاحة ١.٥م إلى اليمين وذلك لتوسع الثغرة أكثر، ويكون إجمالي عرض الثغرة ٦-٦.٥م تقريباً، توسع الثغرة حتى تصل إلى ٤٠م سواء في حقول القوات الصديقة أو في حقول القوات المعادية في حالة الهجوم الشامل على الخط الدفاعي الأول للعدو. انظر الشكل.



من أنواع كاسحات الألغام:

١. [الدب الجرزي [Grizzly] كاسحه ألغام أمريكية الصنع، و لها ذراع ميكانيكي.

GRIZZLY System Features and Advantages





٢. يمكن تزويد الدبابة الأمريكية أبرامز [Abrams] بنظامين لتعمل على إزالة الألغام:
الأول: M1 Mine Clearing Blade System.




الثاني: "MCRS" Mine Clearing Roller System.



[٦٢].

٣. [دبابة "قالتين" مزودة بكاسحة ألغام ذات سلاسل:



[٦٣].


كما ذكرنا سابقاً فإن كاسحات الألغام من الآليات الفعالة في الحروب النظامية إلا أنها وبفضل من الله تعالى وحده قد أبدت فشلاً ذريعاً في حروب العصابات التي يشنها عباد الله المجاهدين على عبّاد الصليب وأذناهم، وقد تعددت طرقهم وتنوعت أساليبهم في تدمير الكاسحات، ومن هذه الطرق والأساليب أذكر طريقة واحدة فيها النفع الكثير بإذن الله تعالى:

١. عرض الدبابة والكاسحة في الغالب ٣م تقريباً، وأما طول الدبابة ٦م، وطول الكاسحة عادة يزيد عن الدبابة بـ ٠.٥ - ١م، بمعنى أن طول الكاسحة الكلي غالباً ما يكون ٧م تقريباً.
٢. نفترض أن عرض الشارع الذي ستمر فيه الكاسحة ٤م. في هذه الحالة ستمر الكاسحة في منتصف الطريق _ وهذه عادة الأمريكان _، أي سترك نصف متر من كل جانب.

^{٦٢} - منقول بتصرف من مذكرة بدون عنوان على شبكة الإنترنت.

^{٦٣} - النسف والتخريب السريع، كتيبة الغرباء بتصرف ص ٢٥.

٣. إذن تكون زراعة اللغم _ ضد الدبابات _ الأول قريباً من سطح الأرض في مكان مرور أحد جنازير الكاسحة _ وهذا اللغم لا بد أن توضع له صمامة تفجير ليتم انفجاره بفعل ضغط أحد جرارات الكاسحة _، وسيكون بعده عن طرف الشارع ٧٠ سم تقريباً كما في الشكل.




٤. يزرع اللغم الثاني [ذو الحجم الكبير] في منتصف الشارع بعمق ٥٠ سم على الأقل _ وذلك لتلا يتأثر بجرارات الكاسحة عند مرورها عليه _، ويوضع خلف اللغم الأول بـ ٣.٥ - ٤ م، ولا بد أن يكون في منتصف الشارع.

٥. يشرك اللغم الأول بفتيل متفجر [كورتكس] ويوضع أسفل اللغم تماماً، ومن ثم يحفر له أخدود لا يقل عمقه عن ٣٠ - ٥٠ سم ابتداء من اللغم الأول وانتهاءً باللغم الثاني [ذو الحجم الكبير]، والسبب في ذلك أننا لو وضعنا الفتيل قريباً من سطح الأرض فحتماً سوف ينقطع بفعل جرارات الكاسحة قبل أن تصل إلى اللغم الأول وتفجروه.

٦. ثم يشرك اللغم الثاني [ذو الحجم الكبير] بالفتيل المتفجر الممدود من اللغم الأول، مع التنبيه أن هذا اللغم لا توضع له صمامة _ فيوز _ على الإطلاق، إنما يتم انفجاره عن طريق الفتيل المتفجر بفعل انفجار اللغم الأول.

المتفجر [كورتكس]، ومن ثم يتم انفجار اللغم الثاني في قلب الكاسحة من الأسفل.




ملاحظات:

__ لا تستخدم هذه الطريقة في الطرق التي يمر بها المسلمون.

__ يمكنك استخدام هذه الطريقة لأي دبابة أو آلية وذلك لتدميرها بشكل كلي، إلا أنه في حالة الدبابة والآلية لا بد أن يوضع اللغم الثاني الكبير قريباً من سطح الأرض وذلك لزيادة فاعلية التدمير، وتكون المسافة بين اللغم الأول واللغم الثاني الكبير ٣م فقط، لأن الدبابة لا يوجد بها درجات __ كاسحات __، وكذلك القتل المتفجر يوضع قريباً من سطح الأرض. ونبه على أننا


__ يمكن أن نستخدم في اللغم الأول لغماً ضد الأشخاص عوضاً عن لغم الدبابات، ويمكن أن نضع لغمين ضد الأشخاص ليغطي عرض الجرامة والحزير، ويمكن زيادة الألغام ضد الأشخاص لتغطي كامل عرض الجرامة والحزير، لكن لا بد من تجهيز كل لغم من الألغام المضادة للأشخاص بجهاز تفجير __صمامة__، وتشرك الألغام فيما بينها بالفتيل الكورتكس ومن ثم يمد الفتيل إلى اللغم الثاني [ذو الحجم الكبير]. انظر الشكل.




ويمكن أن نستخدم في اللغم الأول صفيحتين حديديتين طول كل صفيحة ٦٠ سم _ وذلك لتتمكن الصفيحتان من تغطية منطقة الجرامة والجزير بالكامل _، ويفصل بين الصفيحتين بقطعتين خشبيتين



في طرفيهما، سمك كل قطعة ٥ سم، ومن ثم نعزل الصفحتين بعازل بلاستيكي عزلاً جيداً، وتعمل هذه الصفحتان كقاطع دورة، وتوصل مع البطارية والصواعق على التوالي، وتوضع الصواعق باللغم الثاني [ذو الحجم الكبير]، وعند مرور الكاسحة تظاً على الصفحتين فتتصل الدائرة الكهربائية، ومن ثم يتم انفجار الصواعق مما يؤدي إلى انفجار اللغم الثاني الكبير في منتصف الكاسحة من الأسفل. انظر الشكلين.




ملاحظة: يجب تغليف الصفحتين الحديديتين بعد تجهيزهما بعازل بلاستيكي تغليفاً جيداً، وذلك خوفاً من اتصال التيار الكهربائي بفعل الماء أو الرطوبة، وتزرع الصفحتان قريباً من سطح الأرض، وأما السلكين الكهربائيين فلا بد أن يزرعا على عمق لا يقل عن ٣٠ سم، طبعاً هذا في حالة الكاسحات، أما في حالة الدبابات والأليات الأخرى فإن السلكين يزرعان قريباً من سطح الأرض. والله أعلم وأحكم.



- _ لا يقتصر أثر تدمير هذه الطريقة على جتير الكاسحة أو الدبابة فحسب، بل يشمل التدمير كامل الكاسحة أو الدبابة مع قتل الطاقم بالكامل بعون الله _ تعالى _ وحده.
- _ إذا أردت قلب الكاسحة أو الدبابة لأي جهة فعليك فعل التالي:
- إذا أردت قلب الكاسحة إلى اليمين ضع اللغم الثاني الكبير تحت الجتير الأيسر في المنتصف.
 - إذا أردت قلب الكاسحة إلى اليسار ضع اللغم الثاني الكبير تحت الجتير الأيمن في المنتصف.
 - إذا أردت قلب الكاسحة للأمام ضع اللغم الثاني الكبير في مؤخرتها في المنتصف.
 - إذا أردت قلب الكاسحة للخلف ضع اللغم الثاني الكبير في مقدمتها في المنتصف.



تم بحمد الله ربي

A person in a military uniform is holding a large, rectangular electrical capacitor. The capacitor is dark brown with a lighter brown label in the center. The label has Arabic text on it. The background is blurred, showing some greenery and a building.

الصاعق الكهربائي المتفجر

بالصور المتتالية ...
طريقة عمل الصاعق الكهربائي

دورة المتفجرات الشعبية




أداة الفحص الكهربائية

A wooden box with a light-colored interior and a dark brown exterior is shown at an angle. Inside the box, there are several blue, cube-shaped sweets arranged in two rows. The sweets have a slightly irregular, hand-made appearance. The box is resting on a dark surface.

عیدان کبریت



لمبة ١,٥ فولت




نأتي بعيدان الشقاب ونقوم بطحن الطعام
الكبريتي حتى يصبح ناعما





نأتي بعيدان الشقاب ونقوم بطحن الطعم
الكبريتي حتى يصبح ناعما





بداية تقوم بحف رأس اللحية على
ورقة السبادج



يجب عدم المس بالريزستانس






نضع مادة الكبريت داخل اللبنة من
خلال الفوهة





نقوم بفحص اللمبة للتأكد من صلاحيتها ، قبل
المباشرة بوضعها داخل الصاعق





لإغلاق فتحة اللبنة نضع غلاف النايلون



نضع المادة اللاصقة لإغلاق الفوهة
وتثبيت الأسلاك



(للتأكد من وضعية اللبنة في وسط فوهة
الصاعق نلف عليها قطعة من الورق)



نضع اللبنة داخل الصاعق



صورة ثانية (الصاعق الكهربائي)

دورة المتفجرات الشعبية